



Svarta Fåret

393155





LAPSEN COLLEGEPUSERO

393155

LANKA Giva (80 % superwash-villaa, 20 % alpakkaa, 50 g = ca 160 m)

LANKAVAIHTOEHDOT Strong (40 % alpakkaa, 40 % superwash-villaa, 20 % polyamia, n. 50 g = 137 m)

NEULETIHEYD N. 20 s x 36 krs ainoikeaa neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

KOOT-CL 86-92 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cl

KOOT IKÄ 12-24 kk (2-4) 4-6 (6-8) 8-10 v.

PUSERON VÄLJYYS N. 22 cm

PUSERON RINNANYMPÄRYS N. 76 (78) 80 (84) 90 cm

PUSERON PITUUS N. 30 (35) 40 (45) 50 cm

PUSERON HIHOJEN PITUUS N. 22 (24) 25 (27) 28 cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: N. 20 (20) 20 (25) 25 g (väri 411061 first bloom purple, Giva)

Väri 2: N. 70 (80) 90 (100) 110 g (väri 411084 crocodile green, Giva)

Väri 3: N. 45 (55) 65 (75) 85 g (väri 411002 shell beige, Giva)

Väri 4: N. 45 (55) 65 (75) 85 g (väri 411001 pitch black, Giva)

Väri 5: N. 10 (10) 10 (10) 10 g (väri 411034 golden spice, Giva)

PYÖRÖPUIKOT 4 mm sekä 3 mm 40 cm sekä 60 cm tai pidempi

TARVIKKEET 10 silmukkamerkkiä

SUUNNITTELU Elin Berlin

Espoo on lapsen collegepusero, joka neulotaan ainoikeana neuleena intarsiatekniikalla. Puserossa on kaksinkertainen pääntie ja neulotut sivusaumat. Pusero on kaksipuolinen, eli voit pitää sitä kummin päin tahansa. Voit myös neuloa etu- ja takakappaleet erivärisillä langoilla, jolloin lapsi voi itse vaihdella puseron etupuolen väriä oman mielensä mukaan.

SELITYKSET

Vasemmalle kallistuva lisäys = lis 1 sv = poimi lanka kahden silmukan välistä etukautta vasemmalla puikolla ja neulo se kiertäen oikein

Oikealle kallistuva lisäys = lis 1 so = poimi lanka kahden silmukan välistä takakautta vasemmalla puikolla ja neulo se oikein

Kierretty silmukat: Vie lanka työn eteen, siirrä seuraava silmukka oikealle puikolle. Vie lanka työn

taakse ja siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käänä. Lanka on nyt kierretty silmukan ympäri.

Värin vaihtaminen: Kierrä intarsianeuleessa langat toistensa ympäri aina, kun vaihdat väriä. Näin osat pysyvät yhdessä. Kierrä aina langat toistensa ympäri työn nurjalla puolella.

PÄÄNTIEN REUNA

Käytä puikkoja 3 mm ja väriä 1. Luo 87 (90) 93 (93) 96 s:aa. Aseta silmukkamerkki krs:n alkuun ja aloita sitten joustinneule 2:1 seuraavasti: *2 o, 1 n*, toista *- * krs:n loppuun. Neulo, kunnes pääntien korkeus on n. 6 (7) 7 (8) 8 cm.

YLÄOSA

Yläosa neulotaan ainoikeana intarsianeuleena. Ohjeen ymmärtämisen helpottamiseksi toista puolta kutsutaan etupuoleksi ja toista takapuoleksi. Yläosa muotoillaan raglanlisäyksin, jotka tehdään 2 s:n päässä reunasta kummallakin värillä/puoli. Etu- ja takakappaleessa lisäykset tehdään ensin joka 2. krs, eli kaikilla OP:n kerroksilla. Tämän jälkeen lisäykset tehdään joka 4. krs, eli joka 2. OP:n krs:lla. Hihoissa lisäykset tehdään aina joka 4. krs, eli joka 2. OP:n krs:lla.

HUOM! Ko'oissa 86–92, 110–116 ja 122–128 silmukkamäärää täytyy säätää 1. krs:n lopussa (ennen kuin seuraava s kierretään) joko lisäämällä tai kaventamalla 1 s seuraavasti:

Koot 86–92 ja 122–128: Lisää 1 s krs:n lopussa neulomalla viimeinen silmukka sekä silmukan etu- että takareunasta.

Koko 110–116: Kavenna 1 s krs:n lopussa neulomalla 2 viimeistä s:aa yhteen.

Vaihda puikkoihin 4 mm. Aloita värillä 2 ja käänä nyt työ siten, että neulot työn nurjalta puolelta, seuraavasti: Neulo värillä 2: (oikea hiha) 18 (18) 18 (19) 19 o, vaihda väriin 3: (etukpl) 26 (27) 28 (28) 29 o, vaihda väriin 2: (vasen hiha) 18 (18) 18 (19) 19 o, vaihda väriin 4: (takakpl) 26 (27) 28 (28) 29 o, 1 o s:n

etu- ja takareunaan, kierrä seur. s, käännä = 88 (90) 92 (94) 96 s:aa.

Aseta seuraavalla krs:lla työhön silmukkamerkit tulevia lisäyksiä varten.

1. krs (OP): Neulo värillä 4: 2 o, AM, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, AM, 2 o, vaihda väriin 2: 2 o, AM, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 3, AM, 2 o, vaihda väriin 3: 2 o, AM, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, AM, 2 o, vaihda väriin 2: 2 o, AM, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 4, AM, 2 o, kierrä seur. s, käännä.

2. krs (NP): Käytä väriä 2: Neulo oikein väriin 3, vaihda väriin 3: neulo oikein väriin 2, vaihda väriin 2: neulo oikein väriin 4, vaihda väriin 4: neulo oikein krs:n loppuun, kierrä seur. s, käännä.

3. krs, lis (OP): Neulo värillä 4: 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, lis 1 so, SM, 2 o, vaihda väriin 2: 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 3, lis 1 so, SM, 2 o, vaihda väriin 3: 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, lis 1 so, SM, 2 o, (väri 2) 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 4, lis 1 so, SM, 2 o, kierrä seur. s, käännä.

4. krs, lis (NP): Käytä väriä 2: Neulo oikein väriin 3, vaihda väriin 3: neulo oikein väriin 2, vaihda väriin 2: neulo oikein väriin 4, vaihda väriin 4: neulo oikein väriin 2, kierrä seur. s, käännä.

5. krs, lis (OP): Neulo värillä 4: 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, lis 1 so, SM, 2 o, vaihda väriin 2: neulo oikein väriin 3, vaihda väriin 3: 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän väristä 2, lis 1 so, SM, 2 o, vaihda väriin 2: neulo oikein väriin 4, kierrä seur. s, käännä.

6. krs, lis (NP): Neulo värillä 2: neulo oikein väriin 3, vaihda väriin 3: neulo oikein väriin 2, vaihda väriin 2: neulo oikein väriin 4, vaihda väriin 4: neulo oikein väriin 2, kierrä seur. s, käännä.

Toista **lisäyskerrokset 3–6**, kunnes etu- ja takapuolella on 54 (55) 56 (56) 57 s:aa.

Nyt lisäykset tehdään joka 4. krs sekä etu- että takapuolella ja hihoissa. Lisäykset tehdään aina OP:lta.

HUOM! Kun kummassakin hihassa on 46 (48) 50 (53) 57 s:aa, hihojen lisäykset päättyvät ja hihoja jatketaan ilman lisäyksiä. Jatka lisäyksiä etu- ja takakpl:ssa, kunnes kummassakin on 72 (73) 74 (78) 83 s:aa.

Takakpl:n ja hihojen silmukat siirretään nyt odottamaan sillä aikaa, kun etukpl neulotaan valmiiksi. Voit jättää silmukat odottamaan kaapelille tai siirtää ne silmukanpidikkeelle tai jämälangalle. Voit nyt katkaista molemmat hihojen langat (väri 2),

mutta jätä etu- ja takakpl:n lanka paikoilleen ja jatka neulomista niillä.

ETUKAPPALE

Käytä väriä 3 ja neulo etukpl:n vartalo-osa edestakaisin ainaoikeana neuleena seuraavasti:

1. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun, luo 3 (3) 4 (4) 4 s:aa kädentietä varten = 75 (76) 78 (82) 87 s:aa.

2. krs (NP): Neulo oikein krs:n loppuun, luo 3 (3) 4 (4) 4 s:aa kädentietä varten = 78 (79) 82 (86) 91 s:aa.

3. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.

4. krs: Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 4. krs, kunnes etukpl:n pituus on n. 27 (32) 37 (42) 47 cm pääntien alareunasta.

Päätä s:t työn NP:lta.

TAKAKAPPALE

Neulo värillä 4 takakpl:n vartalo-osa samoin kuin etukpl.

HIHAT

Oikea ja vasen hiha neulotaan samoin. Siirrä 46 (48) 50 (53) 57 s:aa takaisin puikoille. Poimi ensimmäisellä krs:lla silmukoita kädentielletä luotujen silmukoiden reunasta. Käytä väriä 2 ja aloita hihan silmukoiden oikealta puolelta (kädentieltä) työn OP:lta seuraavasti:

1. krs (OP): Poimi 3 (3) 4 (4) 4 s:aa kädentieltä, poimi 1 ylimääräinen s kädentien ja hihan välistä reiän välttämiseksi, neulo oikein krs:n loppuun, poimi 1 ylimääräinen s hihan ja kädentien välistä, poimi 3 (3) 4 (4) 4 s:aa kädentieltä = 54 (56) 60 (63) 67 s:aa.

2. krs (NP): 3 (3) 4 (4) 4 o, 2 o yhteen, neulo oikein, kunnes krs:lla on 5 (5) 6 (6) 6 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, neulo oikein krs:n loppuun = 52 (54) 58 (61) 65 s:aa.

3. krs: Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 3. krs ja kavenna samalla 2 s:aa n. 3–4 cm:n välein seuraavasti:

1. krs, kav (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 2 o yhteen.

2. krs, kav (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 2 o yhteen.

Toista 1.–2-kavennuskrs 3–4 cm:n välein yhteensä 5 (5) 6 (6) 6 kertaa = 42 (44) 46 (49) 53 s:aa.

Päätä hihan s:t NP:lta, kun hihan pituus on 22 (24) 25 (27) 28 cm kädentieltä mitattuna. Neulo toinen hiha samoin.

SIVUSAUMAT

Sivusaumat tehdään i-cord-nauhan avulla, joka neulotaan etu- ja takakappaleen läpi vartalo-osan ja hihojen kummallakin puolella. Aseta pusero eteesi etu- ja takapuolen nurjat puolet vastakkain siten, että vartalo-osan ja hihojen sivusaumat kohtaavat. Kiinnitä nuppineula tai silmukkamerkki etu- ja takakpl:n läpi hihansuussa, kädentiellä ja vartalo-osan alareunassa pitääksesi kappaleet paikallaan. Käytä puikkoja 4 mm ja kaksinkertaista lankaa värissä 5. Jos sinulla on vain yksi lankakerä, voit kerä siitä kaksi erillistä kerää.

VASEN SIVUSAUMA

Vasen sivusauma alkaa vasemmasta hihansuusta takakpl:n puolelta ja jatkuu kädentielle sekä alas vartalo-osaa pitkin. Poimi silmukoita kaikista silmukoista. Luo 4 s:aa, *poimi 1 s takakpl:n ja etukpl:n läpi, siirrä kaikki s:t vasemmalle puikolle, 3 o, 2 kiertäen o yhteen, toista *–*, kunnes olet saapunut vartalo-osan alareunaan. Katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi.

OIKEA SIVUSAUMA

Oikea sivusauma alkaa vartalo-osan alareunasta takakpl:sta ja jatkuu ylös kädentielle ja hihaan. Poimi silmukoita kaikista silmukoista. Luo 4 s:aa, *poimi 1 s takakpl:n ja etukpl:n läpi, siirrä kaikki s:t vasemmalle puikolle, 3 o, 2 kiertäen o yhteen, toista *–*, kunnes olet saapunut hihansuuhun. Katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi.

VIIMEISTELY

Taita pääntien reuna kaksin kerroin nurjalle puolelle ja ompele kiinni. Päättele kaikki langanpäät. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.

Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

