



JÄRBO

92755



## Kärna – miehen slipoveri

Yksinkertainen slipoveri, joka neulotaan alhaalta ylös. Käytä slipoveria töissä tai vapaa-ajalla kauluspaidan tai teepaidan päällä.

**Lanka** Colin (65 % puuvillaa, 35 % pellavaa, n. 50 g = 150 m)

### LANKAVALITUS

Elise (60 % puuvillaa, 40 % akryylia, n. 50 g = 170 m)

Llama Silk (70 % pehmeää babyaamaa, 30 % mulperisilkkiä, n. 50 g = 165 m)

Soft Raggi (65 % premium mikroakryylia, 30 % bambua, 5 % polyesteria, n. 100 g = 268 m)

**NEULETIHEYD** n. 23 s x 32 krs sileää neuletta puikoilla 3,5 mm = 10 x 10 cm

**KOOT** XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

**SLIPOVERIN RINNANYPÄRYS** n. 91 (99) 103 (109) 114 (120) 130 (140) cm

**SLIPOVERIN KOKO PITUUS** n. 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm

**LANGANMENEKKI** n. 250 (300) 300 (350) 400 (450) 500 (550) g (väri 28107, stone grey)

**PYÖRÖPUIKKO** 2,5 mm, 60–80 cm

**PYÖRÖPUIKKO** 3,5 mm, 60–80 cm

**VAIKEUSASTE** \*\*

### SLIPOVERI

Luo 208 (224) 236 (252) 264 (280) 300 (320) s:aa pyöröpuikoilla 2,5 mm.

Neulo suljettua joustinta 1 o, \*2 n, 2 o\*, toista \*-\* ja neulo lopuksi 1 o.

Neulo, kunnes joustinreunan korkeus on 5 (5,5) 5,5 (6) 6 (6,5) 6,5 (6,5) cm. Vaihda pyöröpuikkoihin 3,5 mm.

Aseta s-merkki krs:n alkuun ja keskikohtaan (= sivumerkinnot)

Neulo sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 41 (42) 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm, jätä viimeisellä krs:lla viimeiset 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) s:aa neulomatta.

Päätä seur. krs:lla 12 (12) 12 (14) 14 (14) 16 (16) s:aa kummassakin sivussa kädentietä varten seuraavasti:

Päätä krs:n viimeiset 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) s:aa + uuden krs:n 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) ensimmäistä s:aa, neulo 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) s:n päähän toisen sivun s-merkistä, päätä seuraavat 12 (12) 12 (14) 14 (14) 16 (16) s:aa ja neulo krs loppuun.

Neulo nyt kumpikin osa erikseen, 92 (100) 106 (112) 118 (126) 134 (144) s:aa edestakaisin. Lanka on kiinni takakpl:ssa.

### TAKAKAPPALE

Neulo nurin takaisin.

Päätä 2 seuraavalla krs:lla vielä 5 s:aa kummassakin sivussa kädentietä varten (koskee kaikkia kokoja).

Päätä 2 seuraavalla krs:lla vielä 3 s:aa kummassakin sivussa kädentietä varten (koskee kaikkia kokoja).

Päätä 2 seuraavalla krs:lla vielä 1 s kummassakin sivussa kädentietä varten (koskee kaikkia kokoja)

= 74 (82) 88 (94) 100 (108) 116 (126) s:aa.

Kavenna vielä seuraavalla OP:n krs:lla kädentietä varten seuraavasti:

Neulo 1 o, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 3 s:n päähän krs:n lopusta, 2 o yhteen, 1 o.

Käännä ja neulo nurin takaisin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (8) kertaa.

= 64 (70) 76 (80) 86 (92) 100 (110) s:aa.

Neulo ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm.

Päätä jäljellä olevat s:t.

### ETUKAPPALE

Merkkää etukpl:n keskikohta, aseta s-merkki 2 s:n väliin.

Aloita NP:n kerrokselta. Neulo 1 krs nurin.

Päätä 2 seuraavalla krs:lla vielä 5 s:aa kummassakin sivussa kädentietä varten (koskee kaikkia kokoja).

Päätä 2 seuraavalla krs:lla vielä 3 s:aa kummassakin sivussa kädentietä varten (koskee kaikkia kokoja) = 76 (84) 90 (96) 102 (110) 118 (128) s:aa.

Nyt työ jaetaan ja neulotaan V-pääntie.

Aloita vasemmalta puolelta seuraavasti:

Päätä vielä seur. krs:lla kädentieltä 1 s työn vasemmalta puolelta (koskee kaikkia kokoja), neulo 3 s:n päähän keskikohdasta, neulo 2 o yhteen, 1 o.

Käänä ja neulo takaisin.

Kavenna seur. OP:n krs:lla V-pääntietä ja kädentietä varten seuraavasti:

Neulo 1 o, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 3 s:n päähän keskikohdasta, 2 o yhteen, 1 o.

Käänä ja neulo takaisin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (8) kertaa.

= 26 (28) 31 (32) 35 (37) 41 (46) s:aa.

Jatka kaventamista V-pääntien reunasta joka 2. krs vielä 10 (11) 12 (13) 14 (15) 17 (19) kertaa.

Kavenna sitten joka 4. krs 3 kertaa (koskee kaikkia kokoja) = 13 (14) 16 (16) 17 (18) 20 (22) s:aa kavennettu = puikoilla on 13 (14) 15 (16) 18 (19) 21 (24) s:aa.

Neulo ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm.

Päätä loput s:t.

Neulo etukpl:n oikea puoli. Aloita keskeltä V-pääntieltä.

Neulo 1 o, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo oikein krs:n loppuun. Käänä työ. Päätä 1 s ja neulo nurin krs:n loppuun.

Kavenna seur. OP:n krs:lla kädentietä ja V-pääntietä varten seuraavasti:

Neulo 1 o, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 3 s:n päähän krs:n lopusta, 2 o yhteen, 1 o.

Käänä ja neulo takaisin.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (8) kertaa.

= 26 (28) 31 (32) 35 (37) 41 (46) s:aa.

Jatka kaventamista V-pääntien reunasta joka 2. krs vielä 10 (11) 12 (13) 14 (15) 17 (19) kertaa.

Kavenna sitten joka 4. krs 3 kertaa (koskee kaikkia kokoja) = 13 (14) 16 (16) 17 (18) 20 (22) s:aa kavennettu = puikoilla on 13 (14) 15 (16) 18 (19) 21 (24) s:aa.

Neulo ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm.

Päätä loput s:t.

## VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat.

## KÄDENTIEN REUNAT

Aloita kädentien alareunasta. Poimi 148 (152) 156 (160) 164 (168) 172 (176) s:aa kädentieltä puikoilla 2,5 mm. Poimi n. 1 s jokaista s:aa kohden ja 3 s:aa 4 kerrosta kohden.

Neulo joustinta 1 o, \*2 n, 2 o\*, toista \*-\* ja neulo lopuksi 1 o.

Neulo yhteensä 11 (11) 11 (11) 13 (13) 13 (13) kerrosta joustinta. Päätä s:t joustinta neuloen.

## PÄÄNTIEN REUNA

Aloita vasemmasta olkasaumasta. Poimi n. 3 s:aa 4 kerrosta kohden ja 1 s jokaista niskan s:aa kohden puikoilla 2,5 mm.

Poimi 55 (59) 63 (67) 71 (75) 79 (83) s:aa V-pääntien vasemmasta reunasta,

poimi 2 s:aa V-pääntien pohjasta,

poimi 55 (59) 63 (67) 71 (75) 79 (83) s:aa V-pääntien oikeasta reunasta ylös oikeaan olkaan saakka,

poimi lopuksi 40 (44) 48 (48) 52 (56) 60 (64) s:aa niskasta

= 152 (164) 176 (184) 196 (208) 220 (232) s:aa.

Merkkaa V-pääntien keskikohta 2 alimmaisen s:n väliin.

Neulo 1 krs joustinta: 1 o, \*2 n, 2 o\*, toista \*-\* pääntien ympäri ja neulo lopuksi 1 o. Huomioi, että V-pääntien 2 alimmaista s:aa neulotaan oikein.

Jatka joustinta. Kavenna V-pääntien pohjassa joka 2. krs seuraavasti:

**1. krs (kavennus):** Neulo joustinta 2 s:n päähän V-pääntien pohjan keskikohdasta, neulo 2 o yhteen, (s-merkki), nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo joustinta krs:n loppuun.


**2. krs (ei kavennusta):** Neulo 1 krs joustinta silmukoiden osottamalla tavalla.

Toista näitä 2 kerrosta yhteensä 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) kertaa.

Päätä s:t joustinta neuloen ja tee samalla kavennus V-pääntien pohjassa yllä olevan ohjeen mukaan.

Päättele langanpääät ja höyrytä työ varovasti. Anna kuivua vaakatasossa.





A ≈ 91 (99) 103 (109) 114 (120) 130 (140) cm  
 B ≈ 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm  
 C ≈ 22 (23) 24 (25) 26 (27) 28 (29) cm  
 D ≈ 41 (42) 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm



## Vihjeeksi

**Kysymysmerkkien välttämiseksi:** Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

**Neuletiheys:** Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

**Merkkaa** koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

**Kaavio:** Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

**Väljyys** vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteiden tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteiden mitat.

**Kirjoneule:** Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

**Pingotus ja pesu:** Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

## Lyhenteet

### NEULOMINEN

**cm:n** = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kertaa, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

### VIRKKAUS

**cm:n** = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale