



JÄRBO

92866



# KARLHOLM - NEULETAKKI

Karlholm-neuletakki on suunniteltu häälahjaksi neulesuunnittelija Kristinin tyttäreille Annalle, lahjaksi, jonka hän saa mukaan kotoaan. Kuvio koostuu ruusuista ja sydämistä, jotka symboloivat rakkautta.

Neuletakki on saanut inspiraationsa viikinkijumala Torin vaimosta, joka edustaa uskoa, elämää ja lämpöä. Torin vaimon hiukset olivat kultaiset kuin aurinko ja siksi kullankeltainen väri sopii kuvioväriksi. Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Eteen ja kädenteille neulotaan leikkaussilmukat. Etureunat aloitetaan alareunassa mutta neulotaan valmiiksi sen jälkeen, kun neuletakki on leikattu auki. Suurin osa neuletakista neulotaan suljettuna neuleena, päntien reuna neulotaan edestakaisin puikoilla.

**LANKA** Järbo 2 tr Ull (100 % villaa, n. 300 m = 100 g)

## LANKAVAIHTOEHDOT

Alpacka Solo (100 % alpakkaa, n. 167 m = 50 g)

Junior (70 % premium-akryyliä, 30 % polyamidia, n. 168 m = 50 g)

Merino Raggi (75 % superwash-merinovillaa, 25 % polyamidia, n. 100 g = 278 m)

**NEULETIHEYD** N. 26 s x 28 krs sileää neuletta puikoilla 3,75 mm = 10 x 10 cm

**KOOT** S (M, L, XL, XXL, 3XL, 4 XL, 5XL)

**VÄLJYYS** N. 5–13 cm

## NEULETAKIN MITAT

**RINNANYMPÄRYS** N. 91 (101) 110,5 (120) 129,5 (139) 149 (158,5) cm

**HIHAN PITUUS** N. 46 (46 46 46 51 51, 53,5, 53,5) cm

**VARTALO-OSAN PITUUS** N. 52 (52 57 57 57 62 62 62) cm

## LANGANMENEKKI

**PV:** N. 210 (280, 300, 350, 410, 450, 480, 500) g

(väri 74103, nostalgia)

**KV:** N. 210 (280, 300, 350, 410, 450, 480, 500) g

(väri 74113, dijon mustard)

**PYÖRÖPUIKOT** 3 ja 3,75 mm 80 cm/100 cm vartaloon ja 3,75 mm 40 cm hihoihin

**SUKKAPUIKOT** 3 mm hihojen joustinreunaan ja 3,75 mm hihoihin

**TARVIKKEET** 8 nappia (halkaisija n. 2 cm).

Silmukkamerkkejä, tylppä neula, mittanauha, sakset, neula leikkaussilmukoiden ompeluun käsin tai ompelukoneella, 1–1,5 cm leveää kanttinauhaa leikkausreunaan.

**SUUNNITTELU** Kristin Drysdale

## HUOM!

Neuletakki neulotaan kokonaan kirjoneuleena, joten pituus määräytyy kokonaisen mallikerran mukaan. Kerrostiheyden vaihtelee käsialan mukaan, joten tarkista mitat ja kerrostiheyden neuletakin pituutta ja kirjoneulekuviota ajatellen. Voit päättää vartalo-osan 1. tai 12. krs:een ja hihat 1., 6., 12., 17. tai 22. krs:een, haluamasi pituuden mukaan. Jos haluat lisätä pituutta, voit neuloa joustinreunan pidemmäksi. Neuletakki ulottuu vyötärölle. Jos haluat neuloa pidemmän neuletakin, voit lisätä mallikertoja. Ohjeessa opastetaan miten neuletakin pituutta voi säätää.

## NEULETAKKI

Luo 239 (263, 287, 311, 335, 359, 383, 407) s:aa ohuemmilla puikoilla ja KV:llä.

## JOUSTINREUNA

Neulo 4 krs 1 o, 1 n edestakaisin puikoilla.

Neulo 5. krs:lla napinläpi seuraavasti:

Jatka neulomalla 4 ensimmäistä s:aa 1 o, 1 n

1 o, 1 n ja vedä oikea s nurjan yli.

1 o ja vedä oikea s nurjan yli.

1 n ja vedä oikea s nurjan yli.

Neulo joustinta 1 o, 1 n krs:n loppuun.

Käännä, neulo joustinta edestakaisin päätettyihin silmukoihin saakka.

Luo 3 s:aa silmuillen puikolle ja jatka joustinta krs:n loppuun.

Neulo 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6, 6 krs) joustinta ja neulo lopuksi NP:n krs.

**Seuraava krs (OP):** Neulo 11 s:aa joustinneuleena 1 o, 1 n. Siirrä 11 s:aa odottamaan langalle (oikea etureuna). Jatka joustinta, jätä loput 11 s:aa odottamaan.



Siirrä 11 s:aa odottamaan langalle (vasen etureuna) = 217 (241, 265, 289, 313, 337, 361, 385) s:aa puikoilla.

### LUO LEIKKAUSSILMUKAT

Aseta s-merkki leikkaussilmukoiden alkuun. Luo 5 s:aa silmuille oikealle puikolle. Aseta s-merkki leikkaussilmukoiden loppuun. Sulje työ renkaaksi ja neulo suljettua neuletta. Vedä viimeinen leikkaussilmukka krs:n ensimmäisen s:n yli (etureunan langalla odottavien silmukoiden jälkeen), tarkista, ettet väännä työtä. Neulo sitten oikean etukpl:n 54 (60 66, 72, 78, 84, 90, 96) s:aa. Aseta s-merkki puikolle. Neulo takakpl:n 109 (121, 133, 145, 157, 169, 181, 193) s:aa ja aseta s-merkki puikolle. Neulo vasemman etukpl:n 54 (60 66, 72, 78, 84, 90, 96) s:aa. Huomioi: Leikkaussilmukoita ei lasketa s-määrään. Leikkaussilmukat neulotaan vuorotellen PV:llä ja KV:llä siten, että ne muodostavat pystysuoria raitoja, joita pitkin on helpompi ommella ja leikata. Puikoilla on nyt 217 (241, 265, 289, 313, 337, 361, 385) s:aa (+ 5 leikkaussilmukkaa).

### VARTALO

Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo kirjoneuletta kaavion mukaan, aloita silmukasta nro 13 (1, 13, 1, 13, 1, 13, 1) kaavion 1. krs:lla. Toista mallikerta 9 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) kertaa ja neulo sitten krs:n viimeinen s kaavion silmukkana nro 13 (1, 13, 1, 13, 1, 13, 1) siten, että vasen puoli on oikean puolen peilikuva. Jatka suljettua sileää neuletta ja toista kaaviota, kunnes vartalon korkeus on n. 42 (42, 47, 47, 47, 52, 52, 52) cm tai kunnes olet neulonut 10 cm lopullisesta pituudesta. Lisää tässä kohtaa halutessasi pituutta.

### PÄÄNTIE

**Huomioi:** Jos kerrostiheytesi täsmää, kavennukset alkavat krs:lla 9 (9, 20, 20, 20, 9, 9, 9), kun olet toistanut kaavion 5 (5, 5, 5, 5, 6, 6, 6) kertaa. Viimeinen krs on kaavion krs 12 (12, 1, 1, 1, 12, 12, 12), kun kaavio on toistettu 5,5 (5,5, 6, 6, 6, 6,5, 6,5) kertaa. Jos kerrostiheytesi ei täsmää, neulo lisää (tai vähemmän) kuviomallikertoja. Tarkista, että viimeinen krs on krs 1 tai krs 12.

**Vinkki:** Jos kerrostiheys on 25, kavennukset alkavat 25 kerrosta kaavion krs:n 12 tai 1 alapuolella. Jos kerrostiheys on 28, kavennukset alkavat 28 kerrosta kaavion krs:n 12 tai 1 alapuolella.

Nyt neuletakki neulotaan edestakaisin puikoilla pääntien muotoilemiseksi. (OP) Päättä 5 leikkaussilmukkaa.

Muotoile pääntie seuraavasti:

**1.** Päättä kahdella seuraavalla krs:lla 11 (11, 13, 13, 15, 15, 17, 17) ensimmäistä s:aa ja neulo oikein (tai nurin) krs:n loppuun ruusukuviona.

**2.** Päättä kahdella seuraavalla krs:lla 3 ensimmäistä s:aa ja neulo oikein (tai nurin) krs:n loppuun ruusukuviona.

**3.** Päättä kahdella seuraavalla krs:lla 2 ensimmäistä s:aa ja neulo oikein (tai nurin) krs:n loppuun ruusukuviona. Toista vielä 1 kerran.

**4.** Päättä kahdella seuraavalla krs:lla 1. silmukka ja neulo oikein (tai nurin) krs:n loppuun ruusukuviona. Toista vielä 2 kertaa.

Pääntieltä, 14. krs:lta, on nyt päätetty 21 (21, 23, 23, 25, 25, 27, 27) s:aa kummaltakin puolelta. Jatka neulomalla edestakaisin puikoilla, kunnes pääntien reunan korkeus on 10 cm. Neulo lopuksi krs 11 tai 22 viimeisestä ruusukuviosta.

### JAA TYÖ ETU- JA TAKAKAPPALEESEEN

(OP) Jatka neulomalla kirjoneuletta, neulo kaaviosta krs 12 (12 1, 1, 1, 12 12 12) 1 s:n päähän oikean sivun s-merkistä. Poista s-merkki ja päättä 3 s:aa (kaavion s:t nro 6-7-8 [12-13-14, 18-19-20, 24-1-2, 6-7-8, 12-13-14, 18-19-20, 24-1-2]). Siirrä 32 (38, 42, 48, 52, 58, 62, 68) s:aa oikeasta etukpl:sta odottamaan langalle. Vinkki: Laitan itse usein silmukat odottamaan jämälangalle. Neulo takakpl:n oikean puolen 32 (38, 42, 48, 52, 58, 62, 68) s:aa ja siirrä ne odottamaan langalle.

Neulo ja päättä 41 (41, 45, 45, 49, 49, 53, 53) s:aa keskeltä takaa kirjoneuleena. Neulo takakpl:n vasemman puolen 32 (38, 42, 48, 52, 58, 62, 68) s:aa 1 s:n päähän sivun s-merkistä, päättä 3 s:aa (kaavion s:t nro 6-7-8 [2-13-14, 18-19-20, 24-1-2, 6-7-8, 12-13-14, 18-19-20, 24-1-2]). Neulo vasemman etukpl:n 32 (38, 42, 48, 52, 58, 62, 68) s:aa ja siirrä s:t odottamaan langalle. Laita työ sivuun ja neulo hihat.

### HIHAT

Luo 48 (50, 52, 54, 56, 58, 60, 62) s:aa ohuemmilla sukkapuikoilla ja jaa s:t tasan neljälle puikolle. Merkkää krs:n alkamiskohta ja sulje työ renkaaksi. Neulo 14 krs joustinta 1 o, 1 n. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo 1 krs sileää neuletta, lisää samalla 11 s:aa tasaisin välein = 59 (61, 63, 65, 67, 69, 71, 73) s:aa. Krs:n 1. s on hihan keskimmäinen silmukka hihan alapuolella. Aloita kuvio silmukasta nro 20 (19, 18, 17, 16, 15, 14, 13) ja neulo lopuksi silmukka nro 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) kaavion krs:lla 1. Kuvio ei pääty tasan. Krs:n alussa oleva s-merkki muodostaa neuletakin "sauman".

Aloita hihan lisäykset kaavion kerrokselta 8/9. Lisää 2 s:aa jokaisella lisäyskerroksella seuraavasti: Lisää 1 s silmuille puikolle ennen s-merkkiä krs:lla 8. Neulo krs:n viimeinen silmukka ja siirrä s-merkkiä. Neulo krs:lla 9 krs:n ensimmäinen silmukka ja lisää 1 s silmuille puikolle. Poimi lisätyt silmukat mukaan kirjoneuleeseen. Jokaisella lisäyskrs:lla kuvio kasvaa 1 s:lla edellisen krs:n viimeisen s:n vasemmalla puolella ennen ensimmäistä lisäystä, poista s-merkki ja aloita sitten kaavion seuraava kerros, kuvio kasvaa 1 s:lla edellisen krs:n ensimmäisen

silmukan oikealla puolella. Näin ensimmäinen lisäys krs:lla 8 päättyy silmukkaan nro 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Siirrä s-merkkiä ja 9. krs alkaa kaavion silmukasta nro 19 (18, 17, 16, 15, 14, 13, 12). Jatka lisäämällä 2 s:aa näin joka 2,5 (2,5, 2,25, 2,25, 1,75, 1,75, 1,5, 1,5) cm ja toista lisäyskerrokset 13 (15, 18, 18, 20, 23, 26, 30) kertaa, kunnes puikoilla on 85 (91, 99, 101, 107, 115, 123, 133) s:aa. Jatka kirjoneuletta, kunnes hihan pituus on n. 46 (46, 46, 46, 51, 51, 53,5, 53,5) cm tai kunnes olet neulonut haluamaasi mittaan. Huom! Neuletakki on leveä, joten hihan pituus muodostuu vartalon leveydestä + hihasta. Neulo lopuksi kaavion krs nro 1, 6, 12, 17 tai 22, hihan pituuden mukaan. Neulo 1 krs PV:llä. Katkaise KV ja päätele lanka. Käänä hiha nurinpäin ja neulo 5 krs sileää neuletta kaitaletta varten. Kaitale piilottaa kädentien leikkaussilmukat. Päätä s:t löyhästi.

### ENNEN AUKI LEIKKAAMISTA

Pujota jämalanka tylpän neulan läpi ja harsi leikkaussilmukoiden keskeltä ylös. Ompele ompelukoneella kaksi tiheää ommelta harsitun ompeleen kummallekin puolelle. Ompele edestakaisin alussa ja lopussa, jotta silmukat ovat tiukasti kiinni. Ompele edestakaisin alussa ja lopussa, jotta silmukat ovat tiukasti kiinni.

### LEIKKAA NEULETAKKI AUKI

Leikkaa terävillä saksilla varovasti harsittua keskilinjaa pitkin, ommelten välistä. Ompele vielä yksi ommel neuletakin kummallekin puolelle, jotta olet aivan varma, etteivät silmukat pääse purkautumaan.

### ENNEN KÄDENTEIDEN AUKI LEIKKAAMISTA

Mittaa hihan yläosa. Pujota jämalankaa tylppään neulaan ja harsi kolmen päätetyn silmukan keskeltä. Ommel vastaa hihan leveyttä yläosasta. Mittaa huolellisesti. Kädentien syvyys on n. 16 (17, 19, 19,5, 20,5, 22, 23,5, 25,5) cm. Ompele U:n muotoinen ommel ompelukoneella olalta alas kädentien alareunaan, käännä ja ompele ylös olalle harsitun ompeleen toiselle puolelle.

### LEIKKAA KÄDENTIE AUKI

Leikkaa ommelten välistä ja ompele toinen U:n mallinen ommel kädentien ympäri, jotta olet aivan varma, etteivät silmukat pääse purkautumaan.

### YHDISTÄ OLAT

Siirrä oikean puolen etu- ja takakappaleen silmukat pyöröpuikoille, kärjet samaan suuntaan, oikeat puolet vastakkain. Neulo oikean olan silmukat yhteen ja päätä ne samalla (päätä kolmannella puikolla).

### KIINNITÄ HIHAT

Ompele PV:llä hihat kiinni jälkipistoin. Jälkipistot kiinnittävät hihan (heti kirjoneuleen yläpuolella)

vartaloon (neuletakin ja kolmen leikkaussilmukan välistä). Aseta kaitale leikkaussilmukoiden yli ja harsi kiinni.

### VALMISTELE ETUREUNAT

Taita leikkausreunat nurjalle puolelle neuletakin kummassakin reunassa ja harsi reunat kiinni NP:lle.

### VASEN ETUREUNA

Siirrä vasemman etureunan 11 odottavaa s:aa ohuemmille sukkapuikoille. Ota toinen samankokoinen sukkapuikko, luo 5 s:aa KV:llä (kaitale). Aseta työn OP itseesi päin, yhdistä 5 s:aa 11 s:aan (neulo joustinneuleen oikealta puolelta 11 s, 1 o, 1 n. Käänä. Aseta työn NP itseesi päin, neulo joustimen 11 s:aa 1 n, 1 o ja sitten 5 uutta s:aa (yhteensä 16 s:aa). 5 uutta s:aa neulotaan sileänä neuleena ja ne peittävät leikkausreunan sen jälkeen, kun etureuna on ommeltu kiinni. Jatka näin joustinta ja sileää neuletta 5 s:lla reunaan saakka, venytä kevyesti, kunnes olet neulonut neuletakin yläreunaan. Neulo viimeinen krs NP:lta, neulo joustinta etureunan yli, päätä 5 s:aa. Katkaise lanka, mutta jätä tarpeeksi pitkä pää kaitaleen harsimiseksi leikkausreunan yli. Siirrä 11 joustin-s:aa langalle odottamaan. Ompele etureuna kiinni vuoropistoin työn OP:lta (ompele taitteen ja joustimen väliseen uraan ja neuletakin ensimmäisen leikkaussilmukan ja reunasilmukan väliseen uraan). Venytä reunaa kevyesti. Aseta kaitale nurjalle puolelle leikkausreunan yli ja harsi kiinni. Ompele huolellisesti pienin pistoin siten, ettei ommel näy OP:lta.

Kiinnitä 7 nappia tasaisin välein reunaan KV:llä. Viimeinen nappi ommellaan pääntien reunaan myöhemmin.

### OIKEA ETUREUNA JA NAPINLÄVET

Siirrä oikean etureunan 11 odottavaa s:aa ohuemmille sukkapuikoille. Ota toinen samankokoinen sukkapuikko, luo 5 s:aa KV:llä (kaitale). Aseta työn NP itseesi päin, yhdistä 5 s:aa 11 s:aan. Neulo vasemmalta puolelta joustimen 11 s:aa 1 n, 1 o. Käänä. Aseta työn OP itseesi päin ja neulo joustimen 11 s:aa 1 o, 1 n ja sitten 5 uutta s:aa (yhteensä 16 s:aa). Käänä. 5 uutta s:aa neulotaan sileänä neuleena ja ne peittävät leikkausreunan sen jälkeen, kun etureuna on ommeltu kiinni. Jatka näin joustinta ja sileää neuletta 5 s:lla reunaan saakka, venytä kevyesti, ja neulo neuletakin yläreunaan saakka. Neulo SAMALLA napinläpiä nappien vastakkaiselle puolelle (ks. ohje napinläpiä varten yllä). Päätä viimeisellä krs:lla, työn NP:lla, 5 s:aa ja neulo 11 s:aa joustinta. Siirrä 11 s:aa odottamaan langalle, älä katkaise lankaa. Ompele oikea etureuna kiinni vuoropistoin työn OP:lta ja piilota leikkausreuna kaitaleen alle. Harsi kaitale kiinni huolellisesti, jottei ommel näy OP:lta.

## **PÄÄNTIEN REUNA**

Aseta OP itseesi päin, jatka joustinta KV:llä ja ohuemmillä puikoilla oikeaan etureunaan saakka. Jatka poimimalla n. 36 (36 38 38 40 40 42 42) s:aa pääntien oikealta puolelta, poimi n. 41 (41 45 45 49 49 53 53) s:aa takakpl:sta ja n. 36 (36 38 38 40 40 42 42) s:aa pääntien vasemmalta puolelta, neulo lopuksi 11 s:aa joustinta vasempaan etureunaan. Puikoilla on nyt yhteensä n. 135 (135, 143, 143, 151, 151, 159, 159) s:aa. Poimi sen verran silmukoita, että pääntien reuna on tasainen ja siisti. Silmukkamäärä saattaa vaihdella. Tarkista, että s-määrä on pariton.

Neulo pääntien reuna edestakaisin puikoilla. Neulo NP:lta 1 n, 1 o. Neulo OP:lta 1 o, 1 n. Neulo 1,25 cm joustinta ja neulo sitten viimeinen napinläpi oikealle puolelle. Jatka joustinta, kunnes pääntien reunan korkeus on n. 6 (6, 6, 6, 6, 7,5, 7,5, 7,5) cm. Reuna taitetaan kaksin kerroin NP:lle, joten toiselle puolelle tehdään vielä yksi napinläpi, joka asetetaan vastakkain ylimmän napinläven kanssa.

Päätä s:t löyhästi. Taita reuna kaksin kerroin NP:lle ja harsi kiinni. Viimeistele pääntien reuna ompelemalla kummankin pään aukot kiinni vuoropistoin KV:llä. Aloita oikean etureunan alareunasta ja käytä tylppää neulaa ja KV:iä ja ompele pääntien reunan sisä- ja ulkopuoli yhteen vuoropistoin. Toista vasemmassa etureunassa.

Päättele langanpäät.

## **OMPELE KANTTINAUHA ETUREUNOJEN SISÄPUOLELLE**

Ompele nauha kiinni käsin etureunojen sisäpuolelle. Ompele vasemmalle puolelle pitkä nauha. Ompele oikealle puolelle nauha osissa siten, että ne sopivat napinläpien väliin. Vahvista napinlävet pykäpistoin.

## **VIIMEISTELY**

Päättele langanpäät. Kostuta tai höyrytä työ. Toivon, että myös sinun neuletakkisi voi siirtyä perintönä seuraavalle käyttäjälle.

## VINKKEJÄ & NEUVOJA

**Kysymysmerkkien välttämiseksi:** Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

**Neuletiheys:** Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan.  
Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

**Merkkaa** koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

**Kaavio:** Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

**Väljyys** vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

**Kirjoneule:** Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

**Pingotus ja pesu:** Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan.  
Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

## LYHENTEET

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros,  
kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli,  
pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä/nosta silmukkamerkki,  
takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein,  
lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto,  
n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus,  
yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto,  
p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava,  
2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs,  
5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

## VAIKEUSASTE

\* = Sopii aloittelevalle neulojalle tai virkkaajalle  
\*\* = Sopii jo jonkin aikaa neuloneelle tai virkanneelle  
\*\*\* = Sopii tottuneelle neulojalle tai virkkaajalle





