



Svarta Fåret

393072





Kiana

LAPSEN TUNIKA

393072

LANKA Strong (40 % alpakkaa, 40 % superwash-villaa, 20 % polyamidia. N. 50 g = 137 m)

LANKAVAIHTOEHTO Freja (100 % akryylia. N. 50 g = 130 m)

NEULETIHEYS N. 22 s x 28 krs sileää neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

KOOT-CL 98-104 (110-116) 122-128 (134-140) cl

KOOT-ikä 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) vuotta

TUNIKAN RINNANYMPÄRYS N. 62 (66) 70 (74) cm

TUNIKAN PITUUS N. 52 (56) 60 (68) cm

TUNIKAN HIHOJEN PITUUS N. 30 (31) 34 (36) cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: N. 30 g (väri 450063, pansy purple)

Väri 2: N. 250 (250) 350 (350) g (väri 450059, orchid ice)

PYÖRÖPUIKOT 3,5 ja 4 mm, 80 cm

SUKKAPUIKOT 3,5 ja 4 mm

TARVIKKEET Silmukkamerkki

SUUNNITTELU Agnes Brandels

"etureunaa" yhden sijaan. Seuraavalla krs:lla kaksoissilmukka neulotaan yhtenä silmukkana. Kaksoissilmukat tehdään samalla tavalla sekä oikealla että nurjalla puolella.

YLÄOSA

Luo 70 (72) 76 (82) s:aa värillä 1 ja puikoilla 3,5 mm.

Aseta silmukkamerkki krs:n alkuun.

Sulje työ renkaaksi ja neulo 10 krs joustinta 1 o, 1 n.

Neulo joustimeen raitoja neulomalla 2 krs värillä 1 ja

2 krs värillä 2. Neulo 1 krs nurin värillä 1 (taittokerros kaksinkertaista reunaa varten). Neulo vielä 10 krs raidallista joustinta.

Katkaise väri 1. Nyt tunika neulotaan vain värillä 2.

Vaihda puikkoihin 4 mm ja neulo 1 krs.

Seuraavaksi neulotaan lisäyskerros.

Neulo 3 o, lis 1 sv, toista *-* krs:n loppuun koossa 110–116, jätä muissa ko'oissa viimeinen lisäys tekemättä = 92 (96) 100 (108) s:aa.

Lyhennetyt kerrokset

Muotoile nyt pääntie neulomalla lyhennettyjä kerroksia. Käännösten yhteydessä käytetään German Short Rows -tekniikkaa.

1. krs (OP): Neulo 14 o, käännä ja tee kaksois-s.

2. krs (NP): Neulo 28 n, käännä ja tee kaksois-s.

3. krs (OP): Neulo oikein 4 s:n päähän kaksois-s:sta, käännä ja tee kaksois-s.

4. krs (NP): Neulo nurin 4 s:n päähän kaksois-s:sta, käännä ja tee kaksois-s.

Toista 3.–4. krs vielä 2 kertaa.

Neulo nyt suljettua sileää neuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 3,5 cm etureunasta, sileän neuleen alkamiskohdasta mitattuna.

Neulo nyt yksi kerros lisäyksiä: Neulo *2 o, lis 1 sv*, toista krs:n loppuun = 138 (144) 150 (162) s:aa.

Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 7 cm.

Neulo nyt yksi kerros lisäyksiä: Neulo *3 o, lis 1 sv*,

Kiana on lämmin ja ihana tunika, joka sopii kaikille lapsille. Leggingsien kanssa tunika sopii täydellisesti kylmempiin päiviin päiväkodissa. Tunika neulotaan ylhäältä alas, selkään neulotaan muutama lyhennetty kerros, mikä parantaa istuvuutta. Jos haluat mieluummin neuloa mekon, voit vain pidentää helmaa muutamalla senttimetrillä. Muista tällöin, että langanmenekki on suurempi!

SELITYKSET

Vasemmalle kallistuva lisäys (lis 1 sv): Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein.

2 o yhteen: Oikealle kallistuva kavennus. Neulo 2 oikein yhteen.

SSK: Vasemmalle kallistuva kavennus. Nosta 1 s, nosta 1 s, siirrä st takaisin yhdessä ja neulo ne yhteen takareunasta.

German Short Rows: German Short Rows -tekniikkaa käytetään lyhennettyjen kerrosten neulomisessa vaatteiden niskan/takakappaleen korottamiseksi. Neulo käännösoskohtaan saakka. Käännä ja nosta ensimmäinen silmukka lanka työn edessä. Vedä sitten lanka työn taakse ja kiristä siten, että silmukasta muodostuu "kaksoissilmukka". Silmukassa on kaksi



toista krs:n loppuun = 184 (192) 200 (216) s:aa.
Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 11 cm.
Neulo nyt yksi kerros lisäyksiä: Neulo *4 o, lis 1 sv*,
toista krs:n loppuun = 230 (240) 250 (270) s:aa.
Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 15 (16) 17 (19) cm etureunasta.

VARTALO-OSA

Jaa työ vartalo-osaan ja hihoihin.
Neulo 33 (34) 36 (40) s:aa, siirrä 50 (52) 54 (56) s:aa langalle odottamaan, luo 6 (6) 6 (8) uutta s:aa hihan alle, neulo 65 (68) 71 (79) s:aa, siirrä 50 (52) 54 (56) s:aa odottamaan langalle, luo 6 (6) 6 (8) uutta s:aa hihan alle, neulo 32 (34) 35 (39) s:aa. Kaarrokkeessa on nyt 142 (148) 154 (174) s:aa.
Neulo 2 cm suljettua sileää neuletta.

Seuraava krs on lisäyskerros. Neulo *2 o, lis 1 sv*,
toista krs:n loppuun = 213 (222) 231 (261) s:aa.

Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes tunikan korkeus on 30 (32) 36 (42) cm viimeisestä lisäyskerroksesta mitattuna.
Neulo 1 krs nurin (taittokerros kaksinkertaista reunaa varten).
Jatka sitten 6 cm sileää neuletta. Päätä s:t.

Taita tunikan reuna ja ompele se kiinni nurjalle puolelle.

HIHAT

Poimi 3 (3) 3 (4) s:aa puikoilla 4 mm, siirrä hihan s:t takaisin ja neulo ne, poimi lopuksi 3 (3) 3 (4) uutta s:aa = 56 (58) 60 (64) s:aa hihaa varten.
Neulo 2 cm suljettua sileää neuletta.

Neulo nyt ensimmäinen kavennuskerros: 1 o, ssk, neulo, kunnes krs:lla on 3 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, 1 o.
Toista kavennukset n. 2 cm:n välein ja yhteensä 5 kertaa = 46 (48) 50 (54) s:aa.

Neulo, kunnes hihan pituus on n. 24 (25) 28 (30) cm.

Kavenna nyt 8 s:aa tasaisin välein = 38 (40) 42 (46) s:aa.

Vaihda puikkoihin 3,5 mm ja väriin 1 ja neulo 2 krs joustinta 1 o, 1 n.

Neulo nyt raitoja hihan joustinreunaan samoin kuin pääntiellä. Neulo 2 krs värillä 2 ja 2 krs värillä 1.
Toista raidoitusta ja joustinta, kunnes joustinreunan korkeus on n. 6 cm.
Päätä neulomalla 2 krs värillä 1.
Päätä s:t joustinta neuloen.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.



Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

