



Svarta Fåret

393088





TOPPI JOSSA VALENAPITUS

393088

LANKA Cecilia (53 % puuvillaa, 33 % viskoosia, 14 % pellavaa. N. 50 g = 110 m)

LANKAVAIHTOEHDOT

Soft Lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

Ulrika (100 % superwash-villaa, n. 50 g = 100 m)

NEULETIHEYS N. 21 s x 28 krs sileää neuletta
puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

KOOT XS (S) M (L) XL (2XL)

TOPIN RINNANYMPÄRYYS N. 84 (90) 96 (102) 110 (120) cm

TOPIN PITUUS N. 52 (54) 56 (58) 60 (64) cm

LANGANMENEKKI N. 250 (250) 350 (400) 450 (550) g
(väri 285005 natural white)

PYÖRÖPUIKOT 3,5 ja 4 mm, 80 cm

TARVIKKEET n. 10 nappia, ylimääräinen sukkapuikko
4 mm, 2 silmukkamerkkiä

Neulo kevään ja kesän luottovaate! Tämä yksinkertainen toppi neulotaan alhaalta ylös. Silmukoita päätetään kädentietä ja pääntietä varten ja työ viimeistellään koristeellisella nappireunalla. Neulo toppi viileästä ja pehmeästä Cecilia-langasta.

SELITYKSET

SSK: Vasemmalle kallistuva kavennus. Nosta 1 s, nosta 1 s, siirrä s:t takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen takareunasta.

2 o yhteen: Oikealle kallistuva kavennus. Neulo 2 oikein yhteen.

VARTALO

Luo puikoilla 3,5 mm 176 (188) 200 (216) 228 (248) s:aa ja neulo 6 krs joustinta, 1 o, 1 n.

Vaihda puikkoihin 4 mm ja neulo suljettua sileää neuletta (kaikki krs:t oikein). Aseta s-merkki kumpaankin sivuun, kun työn korkeus on n. 34 (35) 36 (37) 38 (40) cm. Aseta s-merkit 88 (94) 100 (108) 114 (124) s:n välein.

Päätä seuraavalla krs:lla 5 s:aa kummankin s-merkin kummallakin puolella (10 s:aa kummankin hihan alta) kädenteitä varten.

Jätä etukpl odottamaan ja neulo takakpl = 78 (84) 90 (98) 104 (114) s:aa.

TAKAKAPPALE

Neulo takakappale edestakaisin puikoilla sileänä neuleena.

1. krs (OP): 2 o, ssk, neulo, kunnes krs:lla on 4 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, 2 o.

2. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

Toista 1.–2. krs yhteensä 6 kertaa. Takakpl:ssa on nyt 66 (72) 78 (86) 92 (102) s:aa.

Päätä 22 (24) 26 (30) 32 (34) keskimmäistä s:aa OP:lta niskaa varten, kun työn korkeus on 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Vasen olka

1. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

2. krs (OP): Päätä 3 s:aa, neulo oikein krs:n loppuun.

3. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

4. krs (OP): Päätä 2 s:aa, neulo oikein krs:n loppuun.

Olkaa varten on nyt 17 (19) 21 (23) 25 (29) s:aa jäljellä. Neulo vielä 2 krs. Siirrä olan s:t odottamaan langalle ja neulo toinen olka.

Oikea olka

1. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.

2. krs (NP): Päätä 3 s:aa, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

3. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.

4. krs (NP): Päätä 2 s:aa, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

Olkaa varten on nyt 17 (19) 21 (23) 25 (29) s:aa jäljellä. Neulo vielä 2 krs. Siirrä olan s:t odottamaan langalle ja neulo etukpl.

ETUKAPPALE

Neulo etukappale edestakaisin puikoilla sileänä neuleena.

1. krs (OP): 2 o, ssk, neulo, kunnes krs:lla on 4 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, 2 o.

2. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.

Toista 1.–2. krs yhteensä 6 kertaa. Etukpl:ssa on nyt 66 (72) 78 (86) 92 (102) s:aa.

Päätä 16 (18) 20 (24) 26 (28) keskimmäistä s:aa OP:lta pääntietä varten, kun työn korkeus on 42 (44) 46 (48) 50 (52) cm ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Oikea olka

1. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.
2. krs (OP): Päätä 4 s:aa, neulo oikein krs:n loppuun.
3. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.
4. krs (OP): Päätä 2 s:aa, neulo oikein krs:n loppuun.
5. krs (NP): 1 o, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.
6. krs (OP): Päätä 2 s:aa, neulo oikein krs:n loppuun. Olkaa varten on nyt 17 (19) 21 (23) 25 (29) s:aa jäljellä. Neulo yhtä pitkä kuin takakappaleen olkapää. Siirrä olan s:t odottamaan langalle ja neulo toinen olka.

Vasen olka

1. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.
2. krs (NP): Päätä 4 s:aa, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.
3. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.
4. krs (NP): Päätä 2 s:aa, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o.
5. krs (OP): Neulo oikein krs:n loppuun.
6. krs (NP): Päätä 2 s:aa, neulo nurin viimeiseen s:aan saakka, 1 o. Olkaa varten on nyt 17 (19) 21 (23) 25 (29) s:aa jäljellä. Neulo yhtä pitkä kuin takakappaleen olkapää. Siirrä olan s:t odottamaan langalle ja neulo toinen olka.

OLAT

Neulo nyt olat yhteen. Siirrä takakpl:n oikean olan s:t ja etukpl:n oikean olan s:t kahdelle puikolle 4 mm. Ota ylimääräinen puikko ja neulo yhteen 1. s kummaltakin puolelta. Neulo myös seuraavat s:t yhteen, vedä ensimmäinen s toisen yli. Jatka näin, kunnes olet päättänyt kaikki s:t. Toista vasemman olan kohdalla.

PÄÄNTIEN REUNA

Poimi puikoilla 3,5 mm n. 100 (104) 108 (112) 116 (122) s:aa tai parillinen määrä silmukoita. Neulo 6 krs joustinta 1 o, 1 n. Päätä s:t joustinta neuloen.

KÄDENTIEN REUNAT

Poimi puikoilla 3,5 mm n. 70 (78) 86 (94) 102 (116) s:aa tai parillinen määrä silmukoita kädentieltä ja neulo samoin kuin pääntie.

NAPPIREUNA

Nappireuna on koristeellinen valenappireuna. Aloita alareunasta poimimalla n. 101 (105) 109 (113) 117 (127) s:aa tai parillinen määrä silmukoita puikoilla 3,5 mm, noin 1 cm topin etupuolen keskikohdasta. Neulo joustinta 1 o, 1 n päätä krs neulomalla 1 o. Neulo joustinta, kunnes sen leveys on n. 2 cm. Päätä s:t joustinta neuloen.

VIIMEISTELY

Kastele toppi ja anna kuivua vaakatasossa. Ompele napit kiinni sekä joustimen että alla olevan topin läpi.

Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

