



**Svarta Fåret**

393119





## VAUVAN PUPUMYSSY

393119

**LANKA** Giva (80 % superwash-villaa, 20 % alpakkaa. N. 50 g = 160 m)

### LANKAVAIHTOEHDOT

Tilda (50 % puuvillaa, 50 % akryylia. N. 50 g = 150 m)

Asta (50 % superwash-merinovillaa, 35 % akryylia, 15 % alpakkaa. N. 50 g = 150 m)

**NEULETIHEYS** N. 22 s x 50 krs sileää neuletta puikoilla 3,5 mm = 10 x 10 cm

**KOOT-CL** 50-56 (62-68) 74-80 cl

**KOOT-ikä** 0-2 (2-6) 6-12 kk

**MYSSYN YMPÄRYS** N. 40-44 (44-46) 46-48 cm

**LANGANMENEKKI** N. 30 (45) 50 g (väri 411024 affogato brown)

**PYÖRÖPUIKOT** 3,5 mm 60 cm

**SUKKAPUIKOT** 3,5 mm

**TARVIKKEET** Silmukkamerkki

**SUUNNITTELU** Anna Hidesjö

Myssy neulotaan edestakaisin puikoilla ainoikeana neuleena. Istuvuuden parantamiseksi neulotaan lyhennettyjä kerroksia. Myssy on erittäin joustava ja kasvaa lapsen mukana.

### SELITYKSET

#### Lyhennetty kerros German short rows -tekniikalla

**(GSR):** Käänä työ. Nosta ensimmäinen silmukka nurin lanka työn edessä. Vie lanka oikean puikon yli ja kiristä lankaa taaksepäin siten, että silmukka vääntyy ja siihen muodostuu ”kaksinkertainen etureuna”, kaksoissilmukka. Jatka neulomista tavallisesti. Kun kaksoissilmukka neulotaan myöhemmin, ”kaksinkertainen etureuna” neulotaan yhteen tavalliseksi silmukaksi. Voit merkata kaksoissilmukan silmukkamerkillä, jolloin se on helpompi nähdä.

Video: [https://youtu.be/356fNrNc\\_xo](https://youtu.be/356fNrNc_xo)

**Lis 1 s:** Neulo 1 o s:n etureunaan ja 1 o saman s:n takareunaan.

### PÄÄ

Luo 64 (72) 80 s:aa pyöröpuikoilla 3,5 mm (40–60 cm) ja aloita lyhennetyt kerrokset (German Short Rows). Neulo ainoikeaa neuletta edestakaisin puikoilla.

1. krs on työn NP.

1. krs: Neulo 52 (60) 68 s:aa ja käännä.

2. krs: Neulo 12 s:n päähän reunasta ja käännä.

Olet nyt kääntänyt 2 kertaa.

Neulo edestakaisin puikoilla ja neulo lyhennettyjä kerroksia (mutta käännä työ 2 s:aa ennen edellisen krs:n käännöstä) 12 (14) 14 kertaa. Yhteensä 14 (16) 16 käännöstä = 7 (8) 8 kertaa kummallakin puolella.

Neulo edestakaisin puikoilla, kunnes työn korkeus on 8 (9) 10 cm keskeltä edestä.

Neulo lyhennetyt kerrokset vielä kerran.

Neulo edestakaisin puikoilla, kunnes työn korkeus on 14 (16) 20 cm.

### PÄÄN TAKAOSA

Saatat tarvita sukkapuikkoja 3,5 mm, jos et halua käyttää pyöröpuikkoja tai Magic Loop -tekniikkaa. Tällä osuudella kaikki s:t neulotaan oikein, eli neulot sileää neuletta. Neulo kaikki puikon s:t ja jatka sitten neulomalla 2 krs suljettuna neuleena.

Kavenna sitten joka 2. krs:lla.

1. krs: \*Neulo 6 (7) 8 s:aa ja sitten 2 o yhteen\*, toista \*–\* krs:n loppuun = 8 s:aa kavennettu.

2. krs: Neulo oikein

Jatka toistamalla 1. ja 2. kerrosta, mutta neulo 2 o yhteen -kavennusten välissä 1 s vähemmän. Neulo siis seuraavalla krs:lla 5 (6) 7 s:aa, 2 o yhteen, neulo krs loppuun. Toista 1.–2. krs yhteensä 6 (7) 8 kertaa = 16 s:aa jäljellä, neulo sitten 2 o yhteen ja toista krs:n loppuun. Katkaise lanka ja pujota se 8 jäljellä olevan s:n läpi.

### KORVAT

Luo 6 s:aa pyöröpuikoille 3,5 mm (40–60 cm). Neulotaan alhaalta ylös, edestakaisin puikoilla.

1. krs: Neulo nurin

2. krs: Lisää seuraavalla krs:lla, lis 1 s ja toista krs:n loppuun = 12 s:aa.

3.–15. krs: Neulo sileää neuletta (13 krs).

16. krs: 1 o, lis 1 s, 1 o, lis 1 s, neulo oikein, kunnes krs:lla on 4 s:aa jäljellä. Lis 1 s, 1 o, lis 1 s, 1 o = 16 s:aa.

17.–23. krs: Neulo sileää neuletta (7 krs).

24. krs: 1 o, lis 1 s, 1 o, lis 1 s, neulo oikein, kunnes krs:lla on 4 s:aa jäljellä. Lis 1 s, 1 o, lis 1 s, 1 o = 20 s:aa.

25.–29. krs: Neulo sileää neuletta (5 krs).

30. krs: 9 o, 2 o yhteen, 9 o = 19 s:aa.

31. krs: neulo nurin

32. krs: 8 o, 3 o yhteen, 8 o = 17 s:aa.

33. krs: neulo nurin

34. krs: 7 o, 3 o yhteen, 7 o = 15 s:aa.

35. krs: neulo nurin

36. krs: \*2 o yhteen\*, toista \*–\* 3 kertaa, 3 o, \*2 o yhteen\*, toista \*–\* 3 kertaa = 9 s:aa.

37. krs: neulo nurin

38. krs: \*2 o yhteen\*, toista \*–\* 2 kertaa, 1 o, \*2 o yhteen\*, toista \*–\* 2 kertaa = 5 s:aa.

Katkaise lanka ja jätä se n. 15 cm pituiseksi, pujota lanka 5 jäljellä olevan s:n läpi ja kiristä. Päättele langanpää.

Neulo 2 korvaa.

### SOLMIMISNAUHA

Luo 50 (50) 60 s:aa pyöröpuikoilla 3,5 mm (40–60 cm), neulo 4 krs ainoikeaa neuletta edestakaisin puikoilla ja päättä s:t. Kiinnitä nauhat myssyn alareunaan.

### VIIMEISTELY

Päättele langanpäät. Liota valmista myssyä vähintään 15 minuuttia, linkoa pesukoneessa ja anna kuivua vaakatasossa.

# Vinkkejä & Neuvja

## KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

## NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

## MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

## KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

## VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

## KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

## PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

# Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

