



**Svarta Fåret**

393150





## KAKSINKERTAINEN PIPO

393150

**LANKA** Tencel blow (58 % Tencel™ lyocellia, 42 % alpakkaa, n. 50 g = 100 m)

### LANKAVAIHTOEHDOT

Ulrika (100 % superwash-villaa, n. 50 g = 100 m)

Soft Lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

**NEULETIHEYS** N. 18 s x 28 krs sileää neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

**KOOT** Lapsi (Nainen) Mies

**PÄÄN YMPÄRYS** N. 52-55 (56-58) 59-62 cm

**PIPON PITUUS** N. 24,5 (26) 27,5 cm

**PIPON YMPÄRYS** N. 40 (45) 50 cm

### LANGANMENEKKI

**Väri 1:** N. 70 (75) 80 g (väri 460023, hopsack brown)

**Väri 2:** N. 17 (20) 25 g (väri 460016, calico beige)

**Väri 3:** N. 22 (25) 30 g (väri 460005, snow white)

**PYÖRÖPUIKOT** 4 mm 100 cm

**TARVIKKEET** silmukkakaapeli tai jämälankaa (miel. puuvillaa), 1 silmukkamerkki, neula lankojen päättelyyn.

**SUUNNITTELU** Maria Bergman

Pipo on käännettävä ja voit pitää sitä kummin päin tahansa, oman mielesi mukaan. Toinen puoli on yksivärinen ja toinen on neulottu palkkiraidoin. Täydellinen pipo, jos haluat lämpimän ja pehmeän pipon, muttet halua neuloa onteloneulosta. Ohje on kirjoitettu Magic Loop -tekniikkaa varten, mutta voit myös neuloa pipon lyhyemmillä pyöröpuikoilla tai sukka puikoilla. Muista kuitenkin päätellä langat neuloessasi, sillä lopussa työssä on vain pieni aukko kärjessä.

### SELITYKSET

**nosta 1 s oikein:** Nosta 1 s kuin olisit neulomassa sen oikein.

**2 o yhteen:** Neulo 2 silmukkaa oikein yhteen.

**Väliaikainen luomisreuna:** Aseta puuvillainen jämälanka/silmukkakaapeli vierekkäin työn langan kanssa. Tee solmu toiseen päähän ja tarkista, että lankaan muodostuu n. 10 cm pitkä langanpää. (Langanpäää käytetään myöhemmin viimeisen silmukan päättelyyn, kun olet taittanut reunan kaksin kerroin.) Aseta lanka vasemman etusormen yli ja silmukkakaapeli/jämälanka vasemman peukalon yli. Aseta puikko oikeaan käteen ja vie puikko työlangan

taakse, silmukkakaapelin/jämälangan eteen, ylös takaa, poimi lanka ja vie se takaisin silmukkakaapelin/jämälangan eteen. Poimi joka toinen kerta lanka silmukkakaapelin/jämälangan yli ja joka toinen kerta silmukkakaapelin/jämälangan alta. Näin luot silmukoita puikolle.

### ALAREUNA

Luo tilapäisesti 72 (80) 88 s:aa pyöröpuikoilla 4 mm ja värillä 1. Sulje työ renkaaksi (varo, ettei aloitusreuna kierry) ja aseta s-merkki krs:n alkuun.

Neulo 32 (36) 40 krs oikein.

Taita nyt työ kaksin kerroin ja neulo se yhteen. Aseta työ kaksin kerroin ja neulo etummaisen puikon 1. silmukka yhteen tilapäisen aloitusreunan silmukan

**oikeanpuoleisen** silmukanreunan kanssa. Toista krs:n loppuun.

Työ on nyt neulottu yhteen, mutta puikolla ja silmukkakaapelilla/jämälangalla on edelleen 72 (80) 88 s:aa.

### YLÄOSA 1

Neulo 39 (39) 39 kerrosta oikein värillä 1.

### KAVENNUKSET 1

Aseta seuraavalla krs:lla s-merkkejä alla olevan ohjeen mukaan tai vaihda sukka puikkoihin. Jatka värillä 1.

**1. krs:** SM, \*18 (20) 22 o, AM\*, toista \*—\* vielä 2 kertaa, neulo oikein krs:n loppuun. Kaikkien s-merkkien välissä on nyt 18 (20) 22 s:aa.

**2. krs:** \*nosta 1 s oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli. Neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 2 o yhteen, SM\*. Toista \*—\* vielä 3 kertaa.

**3. krs:** neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 2. ja 3. krs, kunnes kaikkien s-merkkien välissä on 2 (2) 2 s:aa jäljellä, eli yhteensä 8 (8) 8 s:aa. Poista s-merkit, katkaise lanka, vedä lanka jäljellä olevien silmukoiden läpi, mutta älä pääätä lankaa ennen kuin olet neulonut pipon toisen puolen.

## YLÄOSA 2

Poimi silmukoita väliaikaisesta reunasta puikoille 4 mm, 100 cm. Aseta s-merkki krs:n alkuun.

Käytä väriä 2 ja neulo 22 (22) 22 krs oikein.

Vaihda väriin 3 ja neulo 17 (17) 17 krs oikein.

## KAVENNUKSET 2

Aseta seuraavalla krs:lla työhön s-merkkejä alla olevan ohjeen mukaan, jatka värillä 3.

**1. krs:** SM, \*18 (20) 22 o, AM\*, toista \*–\* vielä 2 kertaa, neulo oikein krs:n loppuun. Kaikkien s-merkkien välissä on nyt 18 (20) 22 s:aa.

**2. krs:** \*nosta 1 s oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli. Neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 2 o yhteen, SM\*. Toista \*–\* vielä 3 kertaa.

**3. krs:** neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 2. ja 3. krs, kunnes kaikkien s-merkkien välissä on 2 (2) 2 s:aa jäljellä, eli yhteensä 8 (8) 8 s:aa. Poista s-merkit, katkaise lanka, vedä jäljellä olevat s:t läpi. Ompele molemmat kerrokset yhteen mahdollisimman näkymättömästi.

## VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.

# Vinkkejä & Neuvja

## KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

## NEULETIHEYD

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

## MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

## KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

## VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

## KIRJONEULE

Jos neulat useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

## PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

# Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa



