



Svarta Fåret

393115





LEGGINGSIT

393115

LANKA Cecilia (53 % puuvillaa, 33 % viskoosia, 14 % pellavaa, n. 50 g = 110 m)

LANKAVAIHTOEHTO Soft Lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

NEULETIHEYS N. 20 s x 28 krs sileää neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

KOOT-CL 50-56 (62-68) 74-80 (86-92) cl

KOOT-ikä 0-2 (2-6) 6-12 (12-24) kk

LEGGINGSIEN VÄLIJYYS N. 0-5 cm

LEGGINGSIEN LEVEYS LANTIOLTA N. 46 (50) 54 (58) cm

LAHKEIDEN PITUUS SISÄPUOLELTA N. 17 (21) 26 (34) cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: N. 80 (100) 120 (150) g (väri 285040 sweet pink)

Väri 2: N. 20 (20) 30 (30) g (väri 285039 brick red)

PYÖRÖPUIKOT 4 mm 40 cm

SUKKAPUIKOT 3,5 ja 4 mm

TARVIKKEET 2 silmukkamerkkiä

SUUNNITTELU Agnes Brandels

Yhteensopiva teepaita: 393116

Rapallo-leggingsit ovat kevään pehmeimmät ja iloisimmat vauvan leggingsit! Leggingsit neulotaan alhaalta ylös ja ne muotoillaan takaa lyhennetyin kerroksin istuvuuden parantamiseksi. Yhdistä leggingsit samannimiseen teepaitaan.

SELITYKSET

SSK-kavennus: nosta 1 s, nosta 1 s, siirrä s:t takaisin yhdessä ja neulo ne yhteen takareunasta. Vasemmalle kallistuva kavennus.

2 o yhteen: kavennus. Neulo 2 oikein yhteen.

Oikealle kallistuva lisäys (lis 1 so): Poimi vasemmalla puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä ja neulo se oikein.

Vasemmalle kallistuva lisäys (lis 1 sv): Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein.

Lyhennetyt kerrokset ja kierretty silmukat:

Lyhennetty kerros tarkoittaa, että työ käännetään ennen kuin olet neulonut kerroksen loppuun. Neulot siis vain osan kerroksesta. Reikien välttämiseksi silmukat kierretään langalla käännoksen yhteydessä.

Oikealla puolella: Aseta lanka työn eteen, nosta seuraava silmukka oikealle puikolle. Vie lanka työn taakse ja siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä. Lanka on nyt kierretty silmukan ympärille.

Nurjalla puolella: Aseta lanka työn taakse, nosta seuraava silmukka oikealle puikolle. Vie lanka työn eteen ja siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä. Lanka on nyt kierretty silmukan ympärille.

Neulo kierretty silmukka seuraavasti: Kun kierretty silmukka neulotaan yhteen tavalliseksi silmukaksi, puikko työnnetään sekä itse silmukan että kierretyn langan läpi. Neulo silmukka oikein oikealla puolella ja nurin nurjalla puolella.

LAHKEET

Luo 28 (30) 32 (34) s:aa värillä 2 ja sukkapuikoilla 3,5 mm. Neulo suljettua joustinta 1 o, 1 n, kunnes joustinreunan korkeus on n. 6 cm. Taita joustinreuna kaksin kerroin ja neulo seuraavalla krs:lla sileää neuletta. Vaihda puikkoihin 4 mm ja väriin 1 ja neulo 1 krs.

Tee nyt ensimmäinen lisäys.

Lisäyskerros: 1 o, lis 1 sv, neulo, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, lis 1 so, 1 o.

Toista lisäyskerros yhteensä 6 (7) 8 (9) kertaa 1,5 cm:n välein.

Kun kaikki lisäykset ovat valmiit, puikoilla on 40 (44) 48 (52) s:aa.

Neulo nyt suljettua neuletta ilman lisäyksiä, kunnes lahkeen pituus on n. 18 (21) 26 (34) cm. Päätä seuraavalla krs:lla ensimmäinen ja viimeinen silmukka. Siirrä työ sivuun ja neulo toinen lahje samoin.

YLÄOSA

Neulo nyt lahkeet samoille pyöröpuikoille ja luo uusia silmukoita haaraan sekä edessä että takana.

Neulo ensimmäisen lahkeen s:t, luo 6 uutta s:aa, AM (M1), luo 6 uutta s:aa, neulo toisen lahkeen s:t pyöröpuikoille, luo 6 uutta s:aa, AM (M2), luo 6 uutta s:aa. Krs alkaa nyt M1:n kohdalta.

Neulo 1 cm suljettua sileää neuletta.

Tee nyt ensimmäiset kavennukset molemmissa sivuissa ja molempien s-merkkien kohdalla.

1. krs: Nosta M1, 5 o, 2 o yhteen, neulo 7 s:n päähän M2:sta, ssk, 5 s, nosta M2, 5 o, 2 o yhteen, neulo 7 s:n päähän M1:sta, ssk, 5 o.

2. krs: Neulo krs:n loppuun.

3. krs: Nosta M1, 4 o, 2 o yhteen, neulo 6 s:n päähän M2:sta, ssk, 4 s, nosta M2, 4 o, 2 o yhteen, neulo 6 s:n päähän M1:sta, ssk, 4 o.

4. krs: Neulo krs:n loppuun.

5. krs: Nosta M1, 3 o, 2 o yhteen, neulo 5 s:n päähän M2:sta, ssk, 3 s, nosta M2, 3 o, 2 o yhteen, neulo 5 s:n päähän M1:sta, ssk, 3 o.

6. krs: Neulo krs:n loppuun.

Yläosassa on nyt 88 (96) 104 (112) s:aa.

Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes yläosan korkeus on 11 (12) 14 (15) cm.

Neulo nyt takaosan korottamiseksi lyhennettyjä kerroksia ja kierrä käänkösilmut.

Lyhennetyt kerrokset

1. krs (oikea puoli): Neulo oikein 20 s:n päähän M1:stä, kierrä seuraava s ja käännä.

2. krs (nurja puoli): Neulo nurin 20 s:n päähän M1:stä, kierrä seuraava s ja käännä.

3. krs: Neulo oikein 4 s:n päähän edellisestä kierretystä s:sta, kierrä seuraava s ja käännä.

4. krs: Neulo nurin 4 s:n päähän edellisestä kierretystä s:sta, kierrä seuraava s ja käännä.

5. krs: Neulo oikein 4 s:n päähän edellisestä kierretystä s:sta, kierrä seuraava s ja käännä.

6. krs: Neulo nurin 4 s:n päähän edellisestä kierretystä s:sta, kierrä seuraava s ja käännä.

Neulo 1 krs ja neulo samalla kaikki kierretyt silmut yhteen tavalliseksi silmukaksi.

Neulo 3 cm sileää neuletta.

Neulo 1 krs nurin.

Neulo 3 cm sileää neuletta.

Päät s:t löyhästi.

VIIMEISTELY

Taita yläreuna ja kiinnitä se nurjalle puolelle. Jätä reunaan pieni aukko resoria varten. Päättele langanpäät ja silmukoi haarassa oleva aukko kiinni. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.

Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

