



JÄRBO

92715



Äventyr - huppumyssy

Lämmin ja ihana huppumyssy pienille tontuille, punahilkoille ja seikkailunhaluisille lapsille. Huppumyssy neulotaan edestä aloittaen kohti niskaa. Tämän jälkeen reunasta poimitaan silmukoita kauluriosaan, joka neulotaan ylhäältä alas.

LANKA Svensk Ull (100 % villaa. N. 100 g = 180 m)

LANKAVAIHTOEHDOT

Alpe (100 % villaa. N. 50 g = 100 m)

Raggi (70 % superwash-villaa, 30 % polyamidia. N. 100 g = 150 m)

Istex Lettlopi (100 % islantilaista villaa. N. 50 g = 100 m)

Soft Cotton (100 % puuvillaa. N. 50 g = 80 m)

NEULETIHEYS N. 19 s x 27 krs = 10 x 10 cm

KOOT-IKÄ 6-12 kk (12-24 kk) 2-4 v. (4-6 v.) 6-8 v.

KOOT-CL 74-80 (86-92) 98-104 (110-116) 122-128 cl

VAATTEEN YMPÄRYS KAULAN KOHDALTA N. 32 (34) 36 (38) 40 cm

VAATTEEN ALAREUNAN YMPÄRYS N. 79 (84) 89 (95) 100 cm

LANGANMENEKKI N. 140 (160) 180 (200) 225 g (väri 59011, Falu Red)

PYÖRÖPUIKOT 3 ja 4 mm, 60 cm sekä 3,5 mm 40 cm

SUKKAPUIKOT 3,5 mm

VAIKEUSASTE **

SELITYKSET

Lis 1 s: Poimi alla olevasta kerroksesta silmukan oikea reuna puikolle (helpoiten takakautta) ja neulo se oikein, neulo 1 oikein puikolta.

ETUREUNA

Luo 84 (88) 92 (96) 100 s löyhästi puikoille 3,5 mm. Neulo 6 (7) 8 (10) 10 cm suljettua joustinta 2 o, 2 n.

PÄÄ

Vaihda puikkoihin 4 mm ja neulo ensimmäiset 74 (78) 82 (86) 90 s oikein. Jätä viimeiset 10 s odottamaan puikolle 3,5 mm. Neulo sileää neuletta edestakaisin, kunnes työn pituus on 22 (23,5) 25 (26,5) 28 cm silmukoiden luontireunasta.

Neulo nyt myssyn takasauma: Neulo, kunnes olet pään keskellä ja kummallakin puolella on 37 (39) 41 (43) 45 s. Käännä työ siten, että työn NP on itseesi päin, aseta puikot vierekkäin ja neulo 1 s kummaltakin puikolta yhteen ylimääräisen puikon avulla. Päätä silmukat samalla.

Lopuksi puikolla on 1 s jäljellä. Tämä on kaulan joustinosuuden ensimmäinen silmukka – keskellä takana. Käännä myssy takaisin OP ulospäin. Vaihda puikkoihin 3,5 mm.

KAULAN JOUSTINOSUUS

Poimi ja neulo reunasta 24 (26) 28 (30) 32 s puikolla odottaviin 10 s:aan saakka. Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, poimi ja neulo leuan ja niskan keskikohdan väliltä vielä 25 (27) 29 (31) 33 s.

Joustinosuutta varten on nyt yhteensä 60 (64) 68 (72) 76 s ja krs alkaa keskeltä takaa.

Neulo 5 (6) 7 (8) 8 cm joustinta 2 o, 2 n.

KEEPPIOSA

Lisää s-määrä kaksinkertaiseksi neulomalla 1 o, lis 1 s, ja toista krs:n loppuun = 120 (128) 136 (144) 152 s. Vaihda puikkoihin 4 mm ja neulo 5 (5,5) 6 (6,5) 7 cm sileää suljettua neuletta.

Vinkki: Jos päätät tähän ja neulot seuraavaksi alareunan, olet neulonut käytännöllisen huppumyssyn ilman keeppiosaa.

Lisää taas neulomalla 8 o, lis 1 s, ja toista krs:n loppuun = 135 (144) 153 (162) 171 s.

Neulo 4 (4,5) 5 (5,5) 6 cm suljettua sileää neuletta.

Lisää taas neulomalla 9 o, lis 1 s, ja toista krs:n loppuun = 150 (160) 170 (180) 190 s.

Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes työn pituus on 14 (15,5) 17 (18,5) 20 cm kaulan joustinosuudesta aloittaen tai 3 (3) 3,5 (3,5)


4 cm:n päähän haluamastasi lopullisesta pituudesta.

ALAREUNA

Vaihda puikkoihin 3 mm ja neulo 6 (6) 7 (7) 8 cm suljettua sileää neuletta.

Taita reuna kaksin kerroin ja kiinnitä työn nurjalle puolelle. Ompele silmukat suoraan puikolta tai päätä kaikki silmukat ennen ompelemista, jos tämä tuntuu helpommalta.

Päättele kaikki langanpäät, taita reuna kaksin kerroin kasvojen ympäriltä työn oikealle puolelle ja ompele kiinni.



Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kertaa, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale