



Svarta Fåret

393159



# Ravenna mini

## LAPSEN PUSERO

393159

**LANKA** Tencel Blow (58 % Tencel™ lyocell, 42 % alpakkaa, n. 50 g = 100 m)

**LANKAVAIHTOEHDOT** Soft lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

**NEULETIHEYS** N. 10 s x 18 krs sileää neuletta puikoilla 9 mm = 10 x 10 cm

**KOOT-CL** (86-92) 98-104 (110-116) 122-128 (134-140) cl

**KOOT-ikä** (12-24) kk 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) v.

**PUSERON YMPÄRYS** N. (46) 68 (72) 76 (80) cm

**PUSERON PITUUS** N. (32) 36 (38) 43 (45) cm

**PUSERON HIHAPITUUS** N. (24) 28 (32) 34 (36) cm

**LANGANMENEKKI**

**Väri 1** N. (100) 100 (100) 100 (150) g (460045, melon red)

**Väri 2** N. (200) 250 (300) 300 (300) g (460005, snow white)

**PYÖRÖPUIKOT** 8 mm 40 cm, 9 mm 60 cm tai pidemmät, jos haluat neuloa hihat Magic Loop -tekniikalla.

**SUKKAPUIKOT** 8 mm, 9 mm

**TARVIKKEET** Silmukkamerkkejä

**SUUNNITTELU** Anna Hidesjö

Lapsen raglanpusero neulotaan ylhäältä alas kaksinkertaisesta Tencel Blow -langasta. Puseroon neulotaan kaksinkertainen pääntie, minkä jälkeen tehdään raglanlisäykset hihoja ja vartaloa varten. Tämän jälkeen työ jaetaan osiin. Vartalo ja hihat neulotaan erikseen valmiiksi. Pusero on reilun kokoinen ja sopii lapselle kauan.

### SELITYKSET

**Lis 1 so – Oikealle kallistuva lisäys** Poimi lenkki kahden silmukan välistä vasemmalla puikolla takakautta ja neulo se oikein.

**Lis 1 sv – Vasemmalle kallistuva lisäys** Poimi lenkki kahden silmukan välistä vasemmalla puikolla etukautta ja neulo se kiertäen oikein.

**Raglan-s Raglansilmukka/-silmukat** Ohjeessa ilmoitetaan raglansilmukoiden määrä.

### PÄÄNTIEN REUNA

Luo (40) 44 (44) 48 (48) s:aa kaksinkertaisella langalla värissä 1 ja pyöröpuikoilla 8 mm, 40 cm ja neulo (10) 12 (14) 14 (14) cm suljettua joustinta. Neulo pääntien reuna kiinni neulomalla aloitusreunan silmukat yhteen puikoilla olevien silmukoiden kanssa. Vaihda puikkoihin 9 mm ja vaihda toinen lanka värissä 1 väriin 2. Neulo kahdella värillä 2 krs ennen kuin vaihdat kaksinkertaiseen lankaan värissä 2. Neulo 1 krs oikein ja aseta työhön samalla silmukkamerkit raglanlisäyksiä varten seuraavasti: AM, 1 o, AM, neulo (6) 7 (7) 8 (8) o = oikea hiha. AM, 1 o, AM, neulo (12) 13 (13) 14 (14) o = etukpl. AM, 1 o, AM, neulo (6) 7 (7) 8 (8) o = vasen hiha. AM, 1 o, AM, neulo (12) 13 (13) 14 (14) = takakpl.

Krs alkaa takana ennen oikeaa hihaa.

Muista vaihtaa 2. krs:lla kaksinkertaiseen lankaan värissä 2.

### KAARROKE

**1. krs:** SM, raglan-s (1 o), SM, \*lis 1 sv, neulo M:iin saakka, lis 1 so, SM, raglan-s, SM\*, toista \*-\* krs:n loppuun, neulo lopuksi lis 1 so = 8 lisäystä.

**2. krs:** 1 krs oikein.

Toista 1. ja 2. krs, kunnes olet tehnyt (8) 9 (10) 11 (12) raglanlisäyskerrosta = (104) 116 (124) 136 (144) s:aa. Neulo 2 krs oikein ja jaa sitten työ hihoihin ja vartalo-osaan.

### JAA TYÖ

Jaa työ hihoihin ja vartalo-osaan. Poista M, neulo raglan-s, siirrä (22) 25 (27) 30 (32) s:aa odottamaan (hiha), luo (3) 3 (3) 3 (3) s:aa hihan alle, AM hihan alle luotujen silmukoiden keskimmäiseen s:aan, krs alkaa tästä. Poista M, neulo raglan-s ja etukpl:n (28) 31 (33) 36 (38) s:aa, poista M, neulo raglan-s, siirrä (22) 25 (27) 30 (32) s:aa odottamaan (hiha), luo (3) 3 (3) 3 (3) uutta s:aa hihan alle, poista M, neulo raglan-s ja takakpl:n (28) 31 (33) 36 (38) s:aa, neulo M:iin.

## VARTALO

Neulo kaikki (66) 72 (76) 82 (86) s:aa suljettuna neuleena, kunnes työn korkeus on (14) 18 (20) 22 (25) cm hihan alle luoduista silmukoista. Vaihda toinen lanka väristä 2 väriin 1 ja neulo 1 krs. Kavenna sitten (2) 0 (0) 2 (2) s:aa. Vaihda sitten myös toinen lanka väristä 2 väriin 1. Vaihda puikkoihin 8 mm ja neulo (5) 6 (7) 7 (7) cm 2x2 joustinta kaksinkertaisella langalla värissä 1. Päätä s:t löyhästi.

## HIHAT

Siirrä (22) 25 (27) 30 (32) s:aa takaisin puikoille ja luo (3) 3 (3) 3 (3) uutta s:aa hihan alle kaksinkertaisella langalla värissä 2 ja puikoilla 9 mm. Krs alkaa keskeltä hihan alta. Neulo kaikki (25) 28 (30) 33 (35) s:aa suljettuna neuleena, kunnes hihan pituus on (19) 22 (25) 27 (29) cm hihan alle luoduista silmukoista. Vaihda toinen lanka väristä 2 väriin 1 ja neulo 2 krs. Kavenna viimeisellä krs:lla (10) 12 (14) 13 (15) s:aa tasaisin välein neulomalla 2 o yhteen = (15) 16 (16) 20 (20) s:aa. Vaihda sitten myös toinen lanka väristä 2 väriin 1. Vaihda puikkoihin 8 mm ja neulo (5) 6 (7) 7 (7) cm 2x2 joustinta kaksinkertaisella langalla värissä 1. Päätä s:t löyhästi.

Neulo toinen hiha samoin.

## VIIMEISTELY

Päättele langanpäät.

Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.



# Vinkkejä & Neuvja

## KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

## NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

## MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

## KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

## VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

## KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

## PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

# Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silukka, o = oikea silukka, s = silukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

