



Svarta Fåret

393111





KIETAISUNEULETAKKI LAPSELLE

393111

LANKA Soft Lama Fine (100 % baby-laamaa, n. 50 g = 166 s)

LANKAVAIHTOEHDOT Lisa (100 % kampapuu villaa, n. 50 g = 165 s)

NEULETIHEYS N. 25 s x 30 krs sileää neuletta puikoilla 3,25 mm = 10 x 10 cm

KOOT-CL (86–92) 98–104 (110–116) 122–128 (134–140) cl

KOOT-ikä (1-2) 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) v.

NEULETAKIN RINNANYMPÄRYYS N. (66) 70 (82) 88 (96) cm

PITUUS TAKAA N. (29) 31 (36) 40 (42) cm

HIHAN PITUUS N. (24) 29 (31) 34 (37) cm

LANGANMENEKKI N. (150) 200 (200) 250 (250) g (väri 407922 bleached sand)

PYÖRÖPUIKOT 3,25 mm 100–120 cm ja 2,5 mm joustinreunoihin ja i-cord-nauhoihin.

Mahd. SUKKAPUIKOT 3,25 ja 2,5 mm (hihoihin)

TARVIKKEET Silmukkamerkkejä, jämalankaa ja parsinneula

SUUNNITTELU Maria Magnusson

Yhteensopiva aikuisten neuletakki: 393110

Venedig-kietaisuneuletakissa on satulaolkapää. Pue neuletakin alle ohut toppi tai käytä sitä kerrospukeutumisessa. Ylellisen langan vuoksi voit käyttää neuletakia myös juhlaan sekä mekon kanssa. Neuletakki solmitaan i-cord-nauhoilla, jotka pujotetaan neuletakin läpi ja solmitaan sivuun. Voit myös neuloa samanlaisen neuletakin aikuiselle. Neuletakki neulotaan ylhäältä alas yhtenä kappaleena. Lopuksi neulotaan i-cord-reunat.

SELITYKSET

SM: Siirrä silmukkamerkki vasemmalta puikolta oikealle.

langankierto: Tee langankierto puikolle siten, että siihen muodostuu ylimääräinen silmukka. Kaksinkertainen langankierto tehdään kiertämällä lanka kaksi kertaa puikolle.

lis 1 sv (vasemmalle kallistuva lisäys): Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein.

lis 1 sv-n (vasemmalle kallistuva lisäys nurjalla puolella): Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen nurin.

lis 1 so (oikealle kallistuva lisäys): Poimi vasemmalla puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä ja neulo se oikein.

lis 1 so-n (oikealle kallistuva lisäys nurjalla puolella): Poimi vasemmalla puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä ja neulo se nurin.

Yliv (Ylivetokavennus): Nosta 1 s, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli.

KAARROKE

Luo s:t paksummille puikoille seuraavasti: Luo 1 s, AM, (14) 14 (14) 18 (18) s, AM, (24) 22 (22) 22 (20) s, AM, (14) 14 (14) 18 (18) s, AM, 1 s.

Lisää nyt sekä oikean että nurjan puolen kerroksilla seuraavasti:

1. krs (NP): neulo nurin M:iin saakka, lis 1 so-n, SM, neulo nurin M:iin saakka, SM, lis 1 sv-n, neulo nurin M:iin saakka, lis 1 so-n, SM, neulo nurin M:iin saakka, SM, lis 1 sv-n, neulo nurin krs:n loppuun.

OP: neulo oikein M:iin saakka, lis 1 so, SM, neulo oikein M:iin saakka, SM, lis 1 sv, neulo oikein M:iin saakka, lis 1 so, SM, neulo oikein seuraavaan M:iin, SM, lis 1 sv, neulo oikein krs:n loppuun.

Lisää näin, kunnes työssä on (18) 20 (22) 24 (28) etusilmukkaa ja (58) 60 (64) 68 (74) selkäsilmukkaa (viimeinen krs on nurja krs).

Aloita nyt etukappaleiden lisäykset oikean puolen kerroksilla sekä hihojen lisäykset joka krs:lla seuraavasti:

OP: 3 o, lis 1 sv, *neulo oikein M:iin saakka, SM, lis 1 so, neulo oikein seur. M:iin saakka, lis 1 sv, SM*, toista *–*, neulo oikein, kunnes krs:lla on 3 s:aa jäljellä, lis 1 so, neulo oikein krs:n loppuun.

NP: *neulo nurin M:iin saakka, SM, lis 1 so-n, neulo nurin seur. M:iin, lis 1 sv-n, SM*, toista *–*, neulo nurin krs:n loppuun.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes työssä on (46) 46 (38) 42 (42) hihasilmukkaa, (34) 36 (34) 36 (40) etusilmukkaa ja (58) 60 (64) 68 (74) selkäsilmukkaa. (Viimeinen krs on aina nurjan puolen krs.)

Seuraavaksi lisätään vain etureunassa:

OP: 3 o, lis 1 sv, neulo o, kunnes krs:lla on 3 s:aa jäljellä, lis 1 so, 3 o.

NP: neulo nurin krs:n loppuun.

Kun hihan pituus on (14) 14 (14) 13 (12) cm
hihasilmukoiden lisäysten aloituskohdasta, aloitetaan
lisäykset sekä vartalo-osaan että hihoihin jokaisella
oikean puolen krs:lla (samalla lisätään etureunoissa):
OP: 3 o, lis 1 sv, *neulo oikein 1 s:n päähän M:stä, lis 1
so, 1 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. M:iin saakka, lis 1
so, SM, 1 o, lis 1 sv*, toista *–*, neulo oikein, kunnes
krs:lla on 3 s:aa jäljellä, lis 1 so, 3 o.
NP: neulo nurin krs:n loppuun.
Neulo nämä kaksi kerrosta yhteensä (1) 2 (5) 6 (7)
kertaa.
Työssä on nyt (48) 50 (48) 54 (56) hihasilmukkaa ja (60)
64 (74) 80 (88) s:aa takakpl:ssa.

JAA TYÖ VARTALO-OSAAN JA HIHOIHIN

OP: 3 o, lis 1 sv, *neulo oikein M:iin saakka, poista M,
siirrä hihasilmukat odottamaan langalle, luo (2) 2 (3) 3
(3) s:aa silmuillen hihojen alle, AM, luo (2) 2 (3) 3 (3)
s:aa*, toista *–*, neulo oikein, kunnes krs:lla on 3 s:aa
jäljellä, lis 1 so, 3 o.
Työssä on nyt (52) 54 (54) 60 (62) hihasilmukkaa ja (64)
68 (80) 86 (74) s:aa takakpl:ssa.

VARTALO-OSA

Jatka nyt lisäyksiä vain etureunoissa oikean puolen
krs:lla, kunnes työssä on (57) 63 (72) 78 (86)
etusilmukkaa ja vartalo-osan korkeus on n. (24) 26 (28)
30 (32) cm niskasta mitattuna.

Luo heti viimeisen nurjan puolen krs:n lopussa (8) 6 (9) 8
(8) uutta s:aa. Aloitusreuna jää myöhemmin i-cord-
reunan peittoon.

Seuraavaksi tehdään aukko toista i-cord-nauhaa varten.
Neulo oikeat kerrokset seuraavasti:

OP: neulo oikein M:iin saakka, SM, neulo oikein 2 s:n
päähän M:stä, neulo 2 o yhteen, SM, kaksinkert.
langankierto, yliv, neulo oikein krs:n loppuun, luo (8) 6
(9) 8 (8) uutta s:aa.

Työssä on nyt (65) 69 (81) 86 (94) etusilmukkaa ja (64) 68
(80) 86 (94) selkäsilmukkaa.

Joustinreuna

Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo joustinta
seuraavasti (neulo kaksinkertainen langankierto kahtena
silmukkana):

NP: *2 n, 2 o*, toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 2 n

OP: *2 o, 2 n*, toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä,
2 o

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes joustinreunan
korkeus on (5) 5 (8) 10 (10) cm.

Päätä s:t joustinta neuloen paksummilla puikoilla.

HIHAT

Hihat neulotaan suljettuna neuleena joko pyöröpuikoilla,
Magic Loop -tekniikalla tai sukkapuikoilla. Siirrä (48) 50
(48) 54 (56) odottavaa s:aa puikolle. Aloita silmukoiden
poimiminen keskeltä hihan alta. Poimi (2) 2 (3) 3 (3) s:aa,
neulo (48) 50 (48) 54 (56) odottavaa s:aa, poimi vielä (2)
2 (3) 3 (3) s:aa, AM. Silmukkamerkki osoittaa krs:n
alkamiskohdan. (52) 54 (54) 60 (62) s:aa

Neulo nyt hihat, kunnes niiden pituus on (19) 24 (26) 29
(32) cm.

Kavenna hihasta (16) 18 (14) 20 (22) s:aa tasaisin välein
krs:lla. (36) 36 (40) 40 (40) s:aa

Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo (10) 10 (10) 15
(15) krs joustinta 2 o, 2 n krs:n loppuun. Päätä s:t
joustinta neuloen paksummilla puikoilla.

Neulo toinen hiha samoin.

I-CORD

Neulo ensin lyhyempi nauha oikealle puolelle:

Luo 4 s:aa ohuemmille sukkapuikoille, *työnnä s:t puikon
toiseen päähän, neulo 4 o*. Toista *–*, kunnes nauhan
pituus on (30) 30 (30) 45 (45) cm.

Ota uusi lanka ja ohuempi pyöröpuikko, poimi silmukoita
neuletakin koko reunaa pitkin jokaisesta kerroksesta,
oikeasta etureunasta joustimen yläpuolelta, niskasta ja
alas vasemmasta etureunasta joustinreunan yläpuolelta.
Katkaise lanka. Siirry takaisin oikealle puolelle. Ota
pyöröpuikko vasempaan käteen ja sukkapuikko oikeaan
käteen. Siirrä sukkapuikon 4 s:aa pyöröpuikolle.

Aloita nyt i-cord-reuna:

3 o, yliv, siirrä s:t takaisin pyöröpuikolle, toista *–*,
kunnes kaikki s:t on neulottu ja i-cord-reuna ulottuu
koko neuletakin ympäri.

Neulo nyt toinen nauha.

4 o, työnnä s:t sukkapuikon toiseen päähän, neulo toisella
sukkapuikolla *4 o, työnnä s:t toiseen päähän*, toista *–*,
kunnes nauhan pituus on (55) 55 (60) 75 (80) cm.

VIIMEISTELY

Päättele langanpäät, kastele neuletakki ja aseta se
kuivumaan tasaiselle alustalle.

Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYD

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

