



JÄRBO

92937





92937

LILL-KOBBE – VAUVAN PITSIJOUSTINSUKAT

Lill-kobbe-sukat ovat somat vauvan sukat, joita koristaa soma pitsijoustinneule. Voit myös neuloo itsellesi saman sarjan Kobbe-sukat (92930). Aikuisten Kobbe-sukissa on samanlainen pitsikuvio varressa.

LANKA Mio (100 % merinovillaa (sw), n. 50 g = 175 m)
LANKAVAIHTOEHDOT Mellanraggi (75 % villaa (sw), 25 % polyamidia, n. 100 g = 260 m)
NEULETIHEYS N. 30 s x 40 krs sileää neuletta puikoilla 3 mm = 10 x 10 cm
KOOT 1–3 (6–9) 12–18 (24) kk
SUKAN JALKATERÄN PITUUS N. 8,5 (9,5) 11 (12) cm

LANGANMENEKKI N. 50 (50) 50 (50) g (väri 30202, ecru)
SUKKAPUIKOT 2,5 ja 3 mm
TARVIKKEET Avattava silmukkamerkki
VAIKEUSASTE Keskivaikea
SUUNNITTELU Maja Karlsson

SELITYKSET

Rakenne: Sukat neulotaan varpaasta varteen ja niissä on Fleegle Heel -kantapää.

Lis 1 sv: Poimi lanka vasemmalla puikolla etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein.

Lis 1 so: Poimi lanka vasemmalla puikolla takakautta kahden silmukan välistä ja neulo se oikein.

Nosta 1 n: Nosta 1 silmukka nurin vasemmalta puikolta oikealle puikolle (lanka työn edessä).

Nosta 1 o: Nosta 1 s oikein vasemmalta puikolta oikealle puikolle (lanka työn takana).

2 kiert. n yhteen (neulo 2 silmukkaa kiertäen nurin yhteen): Nosta 1 n 2 kertaa, siirrä silmukat kiertäen takaisin vasemmalle puikolle, neulo 2 n yhteen.

Judy's magic cast-on:

<https://youtu.be/y7MZPq928yM?si=0OM87uATluwEoIoM>

Pitsijoustin

1. krs: *2 o, 2 n*, toista *–* krs:n loppuun.

2. krs: *2 o yhteen, langankierto, 2 n*, toista *–* krs:n loppuun.

3. krs: *2 o, 2 n*, toista *–* krs:n loppuun.

4. krs: *langankierto, lis 1 sv, 2 n*, toista *–* krs:n loppuun.

KÄRKI

Neulo seuraavasti puikoilla 3 mm: Luo 10 (10) 14 (14) s:aa = 5 (5) 7 (7) s:aa kummallekin puikolle. (Judy's magic cast-on)

Jaa nyt silmukat 4 puikolle, jos neulot sukkapuikoilla.

Neulo sitten suljettua neuletta näin:

1. krs: Neulo oikein.

2. krs: Puikolla 1: *1 o, lis 1 sv, neulo oikein, kunnes puikolla on 1 s jäljellä, lis 1 so, neulo 1 o*, toista *–* puikolla 2.

3. krs: Neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 2. ja 3. krs, kunnes työssä on yhteensä 30 (34) 38 (42) s:aa.

(Puolet silmukoista muodostavat sukan yläpuolen ja puolet alapuolen: 15/15 (17/17) 19/19 (21/21) s:aa, kärjen lisäysten jälkeen.)

Neulo sitten sileää neuletta, kunnes koko jalkaterän pituus on n. 5,5 (5,5) 6 (6) cm.

KANTAPÄÄKIILA

Neulo yläpuoli kuten aiemmin.

Lisää sukan alapuolella silmukoita seuraavasti:

2 o, lis 1 sv, neulo oikein, kunnes puikolla on 2 s:aa jäljellä, lis 1 so, 2 o.

Neulo joka toinen kerros ilman lisäyksiä.

Jatka lisäyksiä näin, kunnes alapuolella on 29 (33) 37 (41) s:aa.

KANTALAPPU

Neulo kantalappu edestakaisin lyhennetyin kerroksin (neulo ensin yläpuolen silmukat oikein ja jätä sitten nämä silmukat odottamaan).

Aseta silmukkamerkki alapuolen keskimmäiseen s:aan.



Seuraava lyhennetty krs (oikea puoli): Neulo oikein keskisilmukkaan saakka, neulo sitten 2 o, 2 o yhteen, 1 o.

Seuraava lyhennetty krs (nurja puoli): Käänä ja nosta 1 silmukka nurin ja kiristä samalla lankaa, neulo nurin keskisilmukkaan saakka, neulo sitten 2 n, 2 kierteen nurin yhteen, 1 n.

*** Seuraava lyhennetty krs (oikea puoli):** Käänä ja nosta 1 s oikein (kiristä lankaa), neulo oikein 1 s:n päähän käännöksen yhteydessä muodostuneesta aukosta, neulo aukon edellä ja sen jälkeen olevat s:t yhteen: 2 o yhteen, neulo sitten 1 o.

Seuraava lyhennetty krs (nurja puoli): Käänä ja nosta 1 s nurin (kiristä lankaa), neulo nurin 1 s:n päähän aukosta, neulo ennen aukkoa oleva ja sen jälkeinen silmukka yhteen (= 2 kierteen nurin yhteen), 1 n, käännä. *

Toista kohdasta *, kunnes kavennuksen jälkeen on 1 s jäljellä oikean puolen krs:lla, neulo s oikein, mutta älä käännä.

Jatka neulomalla yläpuolen silmukat oikein.

Seuraava krs:

Ala-/takapuoli: 1 o, 2 o yhteen (saat siistimmän kavennuksen, jos neulot 1. s:n etureunasta ja 2. s:n takareunasta), neulo oikein, kunnes puikolla on 2 s:aa jäljellä, 2 o yhteen.

Yläpuoli: neulo oikein.

Seuraava krs: Neulo 2 o yhteen, neulo sitten oikein krs:n loppuun. Sinulla on nyt sama määrä silmukoita kuin aloittaessasi ja kantapää on valmis!

Neulo vielä 1 krs ja kavenna samalla 2 (2) 2 (2) s:aa tasaisin välein krs:lla = 28 (32) 36 (40) s:aa.

VARSI

Neulo 1 krs oikein.

Vaihda sukkapuikkoihin 2,5 mm.

Neulo 16 (16) 20 (20) krs pitsijoustinta yllä olevan ohjeen mukaan. Päätä s:t joustinta neuloen. Päättelanganpäät.



VINKKEJÄ & NEUVOJA

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan.

Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää värejä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

LYHENTEET

AM = aseta silmukkamerkki, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **krs** = kerros, = kuvioväri, **lis** = lisäys, **M** = silmukkamerkki, **NP** = nurja puoli, **OP** = oikea puoli, **pv** = pohjaväri, **reuna-s** = reunasilmukka, **SM** = siirrä/nosta silmukkamerkki, **takakpl** = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **lis 1 so** = oikealle kallistuva lisäys, **lis 1 sv** = vasemmalle kallistuva lisäys, **lk** = langankierto, **n** = nurja silmukka, **o** = oikea silmukka, **s** = silmukka, **ssk** = kahden noston kavennus, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **ks** = kiinteä silmukka, **lk** = langankierto, **p** = pylväs, **pp** = puolipylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **seur** = seuraava, **2-p** = kaksoispylväs, **3-p** = kolminkertainen pylväs, **5-kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

VAIKEUSASTEET

Aloittelija: Ohje sinulle, joka et ole aiemmin neulonut/virkannut. Helppoja tekniikoita ja selkeitä selityksiä.

Harjoittelija: Aloittelijalle, joka haluaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Edelleen selkeitä selityksiä, mutta pääset kokeilemaan uusia tekniikoita.

Keskivaikea: Ohje sinulle, joka olet jo neulonut/virkannut jonkin verran tai aloittelijalle, joka kaipaava haastetta. Vaikeampia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.

Haastava: Kokeneelle neulojalle/virkkaajalle, joka on jo kokeillut monia tekniikoita. Haastavia/erikoisia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.