



JÄRBO

92828





92828

SCILLA – PUSERO

Rento pusero, jossa on leveät hihat. Pusero neulotaan yksinkertaisena helmijoustinneuleena.

LANKA Merino Bomull (50 % merinovillaa (sw), 50 % puuvillaa, n. 50 g = 121 m)
LANKAVAIHTOEHDOT Astrid (100 % villaa (sw), n. 50 g = 125 m)
NEULETIHEYD N. 24 s x 32 krs helmijoustinta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm
KOOT XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL
PUSERON RINNANYMPÄRYS N. 94 (99) 104 (109) 116 (124) 132 (140) 148 cm

PUSERON PITUUS N. 46,5 (49) 50,5 (53) 54 (57,5) 60,5 (61,5) 64 cm
HIHOJEN PITUUS N. 43 (43) 43 (44) 44 (44) 43 (43) 43 cm
LANGANMENEKKI N. 450 (500) 550 (600) 650 (700) 750 (800) g (väri 34003, Moonlight)
PYÖRÖPUIKOT 3 mm (40 cm) ja 4 mm (40 ja 80 cm)
VAIKEUSASTE Aloittelija
SUUNNITTELU Stine Hoelgaard

SELITYKSET

Pusero neulotaan alhaalta ylös helmijoustinneuleena ja se on samanlainen edestä ja takaa.

Helmijoustin

- 1. krs:** Neulo kaikki silmukat oikein.
- 2. krs:** Neulo *1 o, 1 n*, toista *–* krs:n loppuun. Toista näitä 2 kerrosta.

Italialainen aloitus, video:

https://youtu.be/lzdN_a4_v9s

Italialainen päättely, video:

<https://youtu.be/CzhDQh1h7Mg>

VARTALO-OSA

Luo 226 (238) 250 (262) 278 (298) 316 (336) 356 s:aa pyöröpuikoille italialaisella aloituksella. Neulo suljettua helmijoustinta. Merkkää krs:n alku + silmukka nro 114 (120) 126 (132) 140 (150) 159 (169) 179. Neulo, kunnes vartalo-osan korkeus on 28 (29) 30 (31) 32 (33) 34 (35) 36 cm. Neulo lopuksi 1. krs ja pysähdy 5 s:n päässä krs:n lopusta.

Päätä seuraava krs:lla (helmijoustimen 2. krs) silmukoita kädenteitä varten, 11 s:aa kummallakin puolella (koskee kaikkia kokoja). Neulo seuraavasti: Päätä juuri neulomasi krs:n 5 viimeistä s:aa (helmineuleen 1. krs) + seuraavan krs:n 6 ensimmäistä s:aa (helmineuleen 2. krs). Neulo 5 s:n päähän seuraavasta toisen puolen merkatusta s:sta, päätä 11 s:aa ja neulo krs loppuun. Jätä työ odottamaan.

HIHAT

Luo 82 (86) 90 (94) 94 (98) 98 (98) s:aa pyöröpuikoilla 4 mm ja italialaisella aloituksella. Neulo suljettua helmijoustinta. Merkkää krs:n alkamiskohta. Neulo, kunnes hihan pituus on 43 (43) 43 (44) 44 (44) 43 (43) 43 cm. Neulo lopuksi 1. krs ja pysähdy 5 s:n päässä krs:n lopusta. Päätä seuraavalla krs:lla (helmijoustimen 2. krs) 11 s:aa kädentietä varten seuraavasti: Päätä juuri neulomasi krs:n 5 viimeistä s:aa (helmineuleen 1. krs) + seuraavan krs:n 6 ensimmäistä s:aa (helmineuleen 2. krs). Neulo krs loppuun. Jätä hiha odottamaan. Neulo toinen samanlainen hiha, mutta älä katkaise lankaa, vaan yhdistä kaikki kappaleet kaarroketta varten.

KAARROKE

Yhdistä kaikki osat samoille pyöröpuikoille neulomalla 1 krs helmineuletta juuri neulomastasi hihasta (= vasen hiha), neulo takakpl, oikea hiha ja etukpl = 346 (366) 386 (406) 422 (442) 468 (488) 508 s:aa, mutta pysähdy, kun etukpl:sta on 1 s jäljellä. Neulo seuraavalla krs:lla (helmineuleen 2. krs) 4 raglanlinjassa kohtaavat 2 s:aa yhteen yhdeksi s:ksi = 342 (362) 382 (402) 418 (438) 464 (484) 504 s:aa. Merkkää jokaisessa raglanlinjassa oleva silmukka, ensimmäinen s = krs:n alku.

Neulo 6 kerrosta (koskee kaikkia kokoja).

Tee seuraavalla krs:lla (helmijoustimen 1. krs) raglankavennuksia. Huomioi, että kavennukset asettuvat kummallakin puolella 6 s:n päähän raglanlinjojen merkatuista silmukoista = jokaisessa raglanlinjassa on 13 s:aa. Lisäksi raglanlinjojen



kummallakin puolella kavennetaan 2 s:aa, eli jokaisella kavennus-krs:lla kavennetaan yhteensä 16 s:aa.


Neulo seuraavasti: Neulo merkattu s + 6 s:aa oikein, neulo 3 s:aa yhteen nostamalla 2 s:aa yhdessä (kuin olisit neulomassa ne yhteen), neulo 1 o, vedä nostetut s:t yli (= 2 s:aa kavennettu), neulo oikein 9 s:n päähän raglanlinjan merkatusta s:sta, neulo 3 s:aa yhteen samoin (= 2 s:aa kavennettu). Toista kavennuksia jokaisen raglanlinjan kummallakin puolella.

Toista kavennuksia joka 6. krs yhteensä 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 kertaa. Jatka sitten kavennuksia joka 4. krs 8 (9) 9 (10) 10 (10) 11 (11) 11 kertaa. Tee sitten kavennukset


joka 2. krs 2 (2) 2 (2) 3 (3) 4 (5) 6 kertaa = 208 (224) 224 (240) 256 (272) 304 (320) 336 s:aa kavennettu = 134 (138) 158 (162) 162 (166) 160 (164) 168 s:aa. Vaihda puikkoihin 3 mm ja neulo 4 krs joustinta (1 o, 1 n). Päättä silmukat italialaisittain.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpääät ja ompele kainaloissa olevat aukot kiinni. Pese pusero varovasti, venytä mittojen mukaan ja anna kuivua vaakatasossa.



A ≈ Ca 94 (99) 104 (109) 116 (124) 132 (140) 148 cm
 B ≈ Ca 46,5 (49) 50,5 (53) 54 (57,5) 60,5 (61,5) 64 cm
 C ≈ Ca 18,5 (20) 20,5 (22) 22 (24,5) 26,5 (27) 28 cm
 D ≈ Ca 28 (29) 30 (31) 32 (33) 34 (35) 36 cm
 E ≈ Ca 34 (36) 37,5 (40) 40 (41) 41 (41) 41 cm
 F ≈ Ca 43 (43) 43 (44) 44 (44) 43 (43) 43 cm





VINKKEJÄ & NEUVOJA

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan.

Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää värejä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

LYHENTEET

AM = aseta silmukkamerkki, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **krs** = kerros, = kuvioväri, **lis** = lisäys, **M** = silmukkamerkki, **NP** = nurja puoli, **OP** = oikea puoli, **pv** = pohjaväri, **reuna-s** = reunasilmukka, **SM** = siirrä/nosta silmukkamerkki, **takakpl** = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **lis 1 so** = oikealle kallistuva lisäys, **lis 1 sv** = vasemmalle kallistuva lisäys, **lk** = langankierto, **n** = nurja silmukka, **o** = oikea silmukka, **s** = silmukka, **ssk** = kahden noston kavennus, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **ks** = kiinteä silmukka, **lk** = langankierto, **p** = pylväs, **pp** = puolipylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **seur** = seuraava, **2-p** = kaksoispylväs, **3-p** = kolminkertainen pylväs, **5-kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

VAIKEUSASTEET

Aloittelija: Ohje sinulle, joka et ole aiemmin neulonut/virkannut. Helppoja tekniikoita ja selkeitä selityksiä.

Harjoittelija: Aloittelijalle, joka haluaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Edelleen selkeitä selityksiä, mutta pääset kokeilemaan uusia tekniikoita.

Keskivaikea: Ohje sinulle, joka olet jo neulonut/virkannut jonkin verran tai aloittelijalle, joka kaipaava haastetta. Vaikeampia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.

Haastava: Kokeneelle neulojalle/virkkaajalle, joka on jo kokeillut monia tekniikoita. Haastavia/erikoisia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.